# الملحق رقم (3) تاريخ أوتوكاد

# إصدارات البرنامج

كان أول ظهور لبرنامج الاوتوكاد للجمهور في تشرين التّاني 1982 في المعرض التجاري كومديكس في لاس فيجاس. حيث كانت نسخة للعرض فقط. أ

و هنا قائمة إصدارات اوتوكاد الرئيسية مع بعض الميزّات الرئيسية لكلّ إصدارة .² الإصدارة (نسخة 1.0) - ديسمبر 1982

حددت قوائم الشاشة بـ 40 أمراً ، ولا تضم من بينها الأبعاد

الإصدارة 2 (نسخة 1.2) - ابريل 1983

بيعت النسخة الواحدة بـ 1000 دولار. وعندما أضيفت أوامر الأبعاد إليها بيعت النسخة المجددة بـ 1250 دولار

الإصدارة 3 ( نسخة 1.3) - أغسطس 1983

أضيفت لهذه النسخة الألوان القياسية ، ومؤشراً بخط مطاطي مع قدرة للتشكيل، ونص مكتوب بشكل صحيح.

الإصدارة 4 (نسخة 1.4) - أكتوبر 1983

أضيفت إلى هذه النسخة أوامر جديدة كوحدات القياس الطولية كالمتر والإنش وغيرها ، التظليل ، القطع الموضعي ، عمل الأركان الدورانية والمصيفوفات، الكتلة، بالإضافة إلى الطرق الجديدة لرسم الدوائر والأقواس .

الإصدارة 5 (نسخة 2.0) - أكتوبر 1984

أضيفت إلى هذه النسخة أنماطا جديدة من الخطوط غير المتصلة والطبقات، كما أضيفت إمكانية السحب، والشبكة الأيزومترية والسمات، كما الحال في الأوامر حفظ الملف وعمل نسخة إضافية منه ونمط الوثب والمرآة.

الإصدارة 6 (نسخة 2.1) - مايو 1985

توفرت في هذه النسخة القدرة على تدوير الرسم بـ 90 درجة ، وأصبح بالإمكان إضاءة العناصر المختارة، وتم التعامل مع الخط المتعدد وهندسة الثلاثة أبعاد بما فيها مزايا الرسم في المستوى الأفقي ومشاهدة المجسم من نقطة معينة وإخفاء الحواف غير المرئية ، ورسم الحواف المشطوبة بزاوية

الإصدارة 6 (نسخة 2.1) - مايو 1985

www.cadmagzine.com <sup>1</sup> بتصرف

http://betaprograms.autodesk.com/history/version\_1460\_40release\_141\_history.htm بتصرف

توفرت في هذه النسخة القدرة على تدوير الرسم بـ 90 درجة ، وأصبح بالإمكان إضاءة العناصر المختارة، وتم التعامل مع الخط المتعدد وهندسة الثلاثة أبعاد بما فيها مزايا الرسم في المستوى الأفقي ومشاهدة المجسم من نقطة معينة وإخفاء الحواف غيسر المرئيسة ، ورسسم الحسواف المسشطوبة بزاويسة

#### نسخة 2.18 - يناير 1986

شملت تعديلاً بسيطاً بين النسختين 2.1 و 2.5.

#### الإصدارة 7 (نسخة 2.5 ) ـ يونيو 1986

أضيفت الأوامر الجديدة التالية: الحواف الدورانية ، تراجع عن، نص عادي تفجير، قضم (تشذيب) ، تمديد ، مط ، إزاحة ، تدوير ، مقياس الرسم ، تقسيم ، وقياس. الإصدارة 8 (نسخة 2.6) - ابريل 1987

أضيفت إليها مرشحات النقطة والأبعاد الترابطية وأمر الوجه ثلاثي الأبعاد. الإصدارة 9 ـ سبتمبر 1987

أضيفت إليها القوائم المنسدلة ، صناديق الحوار وعشرون نمطاً من خطوط الكتابة. الإصدارة 10- أكتوبر 1988

أضيفت إليها مشاهد متعددة ، ونظام إحداثيات المستخدم، وسنة أوامر لتصيير السسسسطوح.

#### الإصدارة 11 - أكتوبر 1990

أضيف إليها نظام حيز الورقة ، إشارات خارجية ، وستة مشاهد مرافقة ، الأبعاد الرأسية ، النمذجة والسطوانية الرأسية ، النمذجة والسطوانية الإصدارة 12 - يونيو 1992

أضيفت إليها صناديق الحوار للطبقات، الأبعاد ، الطباعة ... الخ، والماسكات، المناطق، وأوامسر التظليل تخطيطي وتظليل سلحي تصيير.

#### الإصدارة 13 - فبراير 1995

أضيفت لها بعض عناصر النمذجة الصلبة ، قطوع ناقصة حقيقية وإمكانية لرسم خط منحني انسيابي بين نقاط مختلفة . أشرطة أدوات معممة، إبحار متحكم به في الرسم، رسم أشعة وخطوط دليلة لا نهاية لها، خطوط متوازية ومتعددة، ربط الكائن الرسومي مع برامج أخرى مثل الورد word.

معالجة نص في الفقرات، تظليل ترابطي وتظليل ضمن حدود، مدقق إملائي، خطوط تروتايب، أبعاد هندسية مع التفاوت والسماح.

الإصدارة 14 - مايو 1997

هنا ألغيت نسخة دوس بالكامل. أضيف إليها أنماطاً للتتبع التلقائي، مرشحات تتبعية، أدوات خصائص الكائنات، وإمكانية مشاهدة الرسوم على الإنترنت

الإصدارة 2000 – مايو1999

الإصدارة 2000 أي - مايو2000

الإصدارة 2002 - مايو 2001.

ثمن النسخة كاملة 3295 دولار.

أخيراً ظلت إصدارات اوتوكاد تعمل في بيئة الدوس DOS حتى الإصدارة 13. وكانت لكل من الإصدارتين 12 و 13 نسختان أحداهما تعمل في بيئة الدوس والأخرى ضمن بيئة الويندوزWindows.

ألغيت نسخة الدوس في الإصدارة 14

عدد أوامر اوتوكاد 2002 يساوي 288 أمراً

فقد تميز بالعديد من المميزات عن غيره من الإصدارات ومنها انه يمكن فتح أكثر من رسم في نفس الوقت, وبه أيضا مستكشف لاستكشاف الملفات التي تتبع للبرنامج كذلك به مميزات أكثر تطورا من ذي قبل ومنها خاصية الإمساك وخطوط الشبكة والتتبع التلقائي وغيرها من الميزات الرائعة.

وقد تحسنت مربعات الحوار وأشرطة الأدوات التي يمكن أن تتحرك وأما سطر الأوامر فأصبح أكثر ثبات وأسهل في القراءة.

سيتم عرض فكرة موجزة عن المميزات الجديدة والأكثر أهمية في أوتوكاد 2004 للتعرف على مدى الحاجة للترقية إلى 2004.

#### مميزات الإصدار 2004 من أوتوكاد: 3

1- فتح الملفات بسرعة أكبر بـ33% من أوتوكاد 2002 في حال وجود الملفات على سواقة على الشبكة وحفظ الملفات بسرعة أكبر بـ66% من 2002

2- يمكن عمل فقرات paragraphs ضمن أمر Multiline text من خلال الهوامش والتباعدات Indents

3- العمل الجماعي على الملفات الخارجية Xref أصبح أسهل حيث يتم إعلام كل العمل الجماعي على الملف من خلال سطر الحالة bar في أوتوكاد بأن الملف

www.Autodesk.com<sup>3</sup>

الخارجي الفلاني قد تم تعديله ويجب إعادة تحميله reload وبالتالي ضمان العمل على آخر نسخة محدثة من الملفات الخارجية.

4- يمكن نشر عدة رسومات من عدة ملفات ضمن ملف DWF واحد متعدد الصفحات والذي يمكن تصفحه وطباعته من خلال برنامج Autodesk express المجاني.

5- Autodesk express viewer هو برنامج صغير سريع ومجاني مجهز بعدة أدوات سهلة الاستخدام، تمكن أي شخص من رؤية وطباعة الملفات من نوع DWF بدون الحاجة لوجود اوتوكاد على جهازه.

6- وداعاً لقيود اختيار ألوان الأجسام من ضمن 256 لوناً في الرسومات، فقد أصبح بإمكانك الآن الاختيار من بين 16 مليون لون (24 بت) اعتماداً على قيم Hue أو Hue أو Luminance أو Saturation و بناء على نماذج RGB أو RAL Classic و RAL Classic و RAL Design و RAL Classic

7- الميزة الأجمل هي الملء المتدرج الألوان Gradient fill فقد أصبح بالإمكان الآن ملء الفراغات المغلقة بتدرجات لونية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في برامج الرسم الفني مثل CorelDraw و Photoshop ولكن من نوع Hatch في أوتوكاد. وبالتالي يمكن عمل مخططات رائعة presentations دون الحاجة لاستخدام برامج أخرى غير اوتوكاد.

8- تمت إضافة تبويب DC Online وهو Design Center على الشبكة والذي يمكن المستخدم من الوصول إلى الموارد المختلفة المختصة بالمكتبات على الشبكة بما فيها موقع أوتوديسك.

9- أصبح بالإمكان إضافة كلمة سر ضمن كل ملف لفتحه وذلك لضمان السرية والأمن.

10- يمكن استعارة ترخيص الشبكة من Network License Manager والعمل على هذا الترخيص لبعض الوقت ثم إعادته عند الارتباط بالشبكة مرة أخرى لمن لديهم نسخة الزبون من أوتوكاد Client-installed version.

و أيضاً ملفات DWG المنجزة على أوتوكاد 2004 أصغر بمقدار يتراوح بين 50-75% ولكن يجب التذكير هنا بأن هذه الملفات غير متوافقة مع النسخ الأقدم من أوتوكاد أي لا يمكن فتح ملف تم حفظه باستخدام 2004 على نسخة أوتوكاد 2002 لكن العكس صحيح طبعاً. و قامت أوتوديسك بداية شهر مارس 2005 بالسماح لمستخدمي إصدارتها التجريبية من أوتوكاد 2006 والتي أطلقت عليها اسم "RIO" بالنقاش واستعراض ميزات هذه الإصدارة الجديدة علناً نظراً لقرب موعد إطلاق الإصدارة النهائية وفيما يلي أهم هذه الميزات باختصار:

1- الإدخال الديناميكي: حيث أصبح بالإمكان الاستغناء عن سطر الأوامر لأن نافذة صغيرة تظهر عند المشيرة Cursor بمجرد ضغط أي زر على لوحة المفاتيح لاستقبال الأوامر، أو إدخال الأبعاد مباشرة، أو إظهار رسائل أوتوكاد مثل طلب إدخال قيمة أو اختيار نقطة ... الخ.

2- أصبحت نافذة الاختيار مظللة بطريقة شفافة باللون الأزرق للاختيار بطريقة النافذة Window وباللون الأخضر للاختيار بطريقة التقاطع Crossing.

3- تصبح الأجسام منقطة بمجرد مرور المشيرة فوقها أثناء عملية الاختيار لسهولة رؤية الأجسام التي يقوم المستخدم باختيارها مع خيار عدم اختيار النقوش التظليلية وملفات المراجع الخارجية XRef.

4- Smooth Zoom هي خاصية جديدة مفيدة جداً أثناء العمل في منطقة صغيرة ثم عمل Zoom Extents حيث ينتقل أوتوكاد إلى المشهد الكامل بطريقة ناعمة تتيح للمستخدم إمكانية معرفة أين كان بالنسبة للمشهد ككل.

5- أصبحت رموز شرائط الأيقونات موجودة بجانب كل أمر في القوائم المنسدلة بحيث يتم الربط بصرياً بين الأمر في القوائم ورمزه المعادل في شريط الأيقونات.

6- إمكانية قفل شرائط الأيقونات لتثبيتها في مكانها على الشاشة خوفاً من اختيارها وسحبها عبر الشاشة أو إغلاقها عن طريق الخطأ.

7- الآلة الحاسبة المدمجة QuickCALC وهي آلة حاسبة علمية تم دمجها مع أوتوكاد ويمكن الوصول إليها من شريط الأيقونات أو من خلال الخواص التي تحتاج إدخال قيم عددية في صندوق حوار الخواص properties.

8- تمت الاستعاضة عن ملفات القوائم القديمة من نوع MNC و MNN و MNC و MNN و MNS و المعتمد على بملفات قوائم جديدة من نوع Custom User Interface) المعتمد على بملفات قوائم جديدة من نوع XML كما تم دمج معظم أوامر تخصيص مظهر وشكل أوتوكاد في صندوق حوار واحد مطور.

9-كما تم إضافة صندوق حوار شامل أيضاً لتغيير شكل مساحة العمل وتخصيصها حسب الرغبة، وذلك لتسهيل تنظيم العمل.

10- إمكانية إضافة اللوائح واللوائح المرقمة كما في برنامج وورد ضمن أمر MTEXT.

11- تحسينات في الأمر HATCH بحيث يمكن إضافة عدة نقوش تظليلية منفصلة بأمر واحد.

12- إمكانية ربط حقل Field بنقش تظليلي Hatch لمعرفة مساحة المنطقة المظللة فوراً وتعديل هذا الحقل أوتوماتيكياً في حال تغير حدود التظليل.

13- ميزة الكتل الديناميكية Dynamic Blocks وهي عبارة عن مجموعة أدوات جديدة كاملة لإنشاء وتحرير كتل تحتوي على بارامترات قابلة للتغيير وبالتالي تغيير شكل أو زاوية دوران أو أبعاد الكتلة من خلالها أو تغيير قيم السمات الموجودة ضمن الكتلة مثلاً بشكل أوتوماتيكي بمجرد تغير هذه البارامترات. 4

www.cadmagazine.com4



اللغة التي كتب بها أوتوكاد أولاً PL/I وهي لغة برمجة للأغراض العامة، من الجيل الثالث، وتستخدم لحل المشاكل في شريحة واسعة من الأعمال والأبحاث، مثل التجارة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة.

نشأت هذه اللغة بعد محاولة لتطوير نسخة جديدة منقحة من لغة البرمجة المعروفة فورتران، حيث تعذر تضمين المزايا الجديدة مع الحفاظ على التوافقية، فظهرت PL/I كلغة جديدة، وكان اسمها أولاً NPL (أي لغة البرمجة الجديدة)، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاسم.

لأنه محجوز لشيء آخر، فأسموها PL/I (أي لغة البرمجة الأولى).

كتبت أول نسخة من أوتوكاد بلغة PL/I لأن حواسيب PL/M-80 القديمة كانت هي الحواسيب الشائعة آنذاك، وكانت هذه اللغة هي الأنسب لذلك النوع من الأجهزة وكانت هذه النسخة تسمى AutoCAD-80 وبيعت أول نسخة منها في ديسمبر BM وأما حواسيب BM الشخصية فكانت موجودة أيضاً وكان لدى أوتوديسك نسخة ثانية من أوتوكاد مكتوبة ب C خاصة بتلك الأجهزة، وكانت تسمى C عناير C عناير C وبيعت أول نسخة منها في يناير C عناير C .

كانت أوتوديسك تولي نسخة أوتوكاد المكتوبة بـ PL/I رعاية واهتمام فائقين، لأنها تبيع نسخ أكثر منها، أما نسخة أوتوكاد بلغة C لأجهزة IBM فتأتي في الدرجة الثانية لأسباب فنية.

ومع حلول عام 1984 أصبحت حواسيب IBM الشخصية واسعة الانتشار، فهجرت أوتوديسك نسخة PL/I تماماً، وأصبح عندها أوتوكاد مكتوباً كاملاً بC باستثناء بعض الأجزاء الصغيرة المكتوبة بلغة التجميع (assembly).

اشتملت هذه اللغة على العديد من المزايا التي لم تكن موجودة حينها في أية لغة أخرى (من لغات البرمجة العامة)، مثل التحكم بالمقاطعات ( Interrupt ) ومعالجة المصفوفات واللوائح...الخ.

<sup>&</sup>lt;u>www.cadmagazine.com</u>5 بتصرف

وما زالت اللغة حية حتى الآن، ويوجد منها عدة إصدارات، ومن الشركات التي تبيع PL/I شركة IBM، والكثير من الشركات الأخرى، حيث تتخصص كل منها في نظام تشغيل معين.

وقد كانت أول إصدارة من أوتوكاد مكتوبة بهذه اللغة...

# ملحق رقم (4):المادة العلمية الخاصة بالنظام



## عُولِي اللهِ ا

يعتبر أوتوكاد (AutoCAD) من اقوي برامج الرسم والتصميم على مستوى العالم. ومنذ ظهوره لأول مرة في أوائل الثمانينات ازدادت مبيعاته بشكل كبير وبات المقياس الذي تقاس عليه كفاءة البرامج الأخرى المشابهة له. وقد تطور عدة مرات منذ ظهوره لأول مره فقد كان يعمل تحت بيئة دوس ثم تطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن أي تحت بيئة ويندوز $^6$ .

#### سوف نناقش في هذا الفصل:

- 1. تشعیل اوتوکاد
- 2. التعرف على واجهة اوتوكاد
  - 3. اختيار الأوامر
- 4. الحصول على التعليمات الفورية
  - 5. فتح رسم موجود
    - 6. حفظ عملك
  - 7. الخروج من اوتوكاد

#### تشغيل اوتوكاد7:

يمكنك تشغيل اوتوكاد بالنقر المزدوج فوق رمزه من سطح المكتب أو من قائمة ابدأ, وعند تشغيل اوتوكاد سيتم عرض مربع حوار بدء التشغيل اوتوكاد سيتم عرض مربع حوار بدء التشغيل المعالج أو تنشئ رسما يوفر لك أدوات تساعدك على أن تنشئ رسم جديد باستخدام المعالج أو تنشئ رسما مبنيا على قالب موجود (والقالب هو ملف رسم عادي في اوتوكاد تم حفظه كقالب بالامتداد DWG ويأتى مع اوتوكاد عدد كبير من القوالب التي تمثل المقاييس

www.cadmagzine.com<sup>6</sup>, بتصرف

محمد جمال أحمد قبيعة . مرجع سابق , ص 30.

المختلفة المتعارف عليها ويوجد بكل قالب طبقات جاهزة وأنواع خطوط واعدادات أخرى, وستتعرف على القوالب وكيفية إنشائها قريبا إن شاء الله) أو تنشئ رسما جديد باستخدام الإعدادات الافتراضية أو تفتح رسما موجود مسبقاً.



شكل (م4-1) مربع حوار start up

#### لكي تبدأ رسم جديد:

- Standard من شريط الأدوات القياسي New إضغط زر New
  - File > New §
  - § اكتب أمر NEW في نافذة الأوامر ثم NEW.



شكل (م4-2) انشاء رسم جديد

وعند تقوم بأحد الإجراءات السابقة فان اوتوكاد سيعرض عليك مربع Create وعند تقوم بأحد الإجراءات السابقة فان اوتوكاد سيعرض عليك مربع New Drawing وبعد ذلك يمكنك اختيار وحدة القياس أما وحدة إنجليزية (القدم Feet)

استخدام المعالجات لإنشاء رسم جديد8:

#### Quick Setup معالج الإعداد السريع §


يتضمن هذا المعالج تحديد وحدات القياس Units وتحديد منطقة الرسم Area (مع توفر المعاينة على الجهة اليسرى عند التنقل بين الخيارات)


#### Advanced Setup معالج الأعداد المتقدم §

يقوم هذا المعالج بتحديد (مع توفر المعاينة على الجهة اليسرى عند التنقل بين الخيارات):

- 1. وحدات القياس الخطية Units (مع إمكانية تحديد عدد الخانات العشرية)
- 2. تحديد وحدات القياس الزاوية Angle (مع إمكانية تحديد عدد الخانات العشرية أو حجم الكسور)
- East, North, West, ) Angle Measure عديد أتجاه الزاوية صفر South, Other يمكنك تحديد الزاوية التي تناسبك.
- 4. تحديد اتجاه الزاوية الموجبة Angle Direction (مع أو عكس عقارب الساعة )
  - 5. تحديد طول وعرض منطقة الرسم Area.
  - 6. بعد ذلك يمكنك إنهاء المعالج بالضغط على Finish.








معالج الاعداد السريع Quick Setu

#### شكل (م4-3) معالج الإعداد السريع ومعالج الأعداد المتقدم

 $<sup>^{8}</sup>$  المصدر نفسة  $^{-}$  س

و بسبه طبقسات جساهزة وأنسواع خطسوط وحسدود الرسسم وكتلة العنوان واعدادات أخرى فعندما تنقر

زر Use a Template سيعرض عليك اوتوكاد د قائمة بها عدة قوالب بتصميمات وإحجام مختلفة وبوحدات القياس المترية والإنجليزية.



شكل (م4-4) انشاء قالب

إذا لم يكن القالب الذي تريد استخدامة معروضا في القائمة فانقر زر Browse سيعرض لك اوتوكاد مربع حوار فتح الملفات المعتاد ويمكنك اختيار الملف الذي تريده من الملفات المعروضة في هذه القائمة.

#### الستعرف على واجهة أوتوكاد 9:

تنقسم شاشة اوتوكاد إلى ست مناطق رئيسية وهي:-

- 1. شريط العنوان Title Bar.
- 2. شريط القوائم Menu Bar.
- 3. أشرطة الأدوات Toolbars
- 4. نافذة المستند أو منطقة الرسم Drawing Window.
  - 5. نافذة الأوامر Command Window.
    - .6 شريط المعلومات Status Bar.


www.cadmagzine.com <sup>9</sup> , بتصرف

#### 1- شريط العنوان:

سوف يعرض اسم البرنامج AutoCAD مع اسم ملف الرسم الحالي.

#### 2\_ شريط القوائم<sup>10</sup>:

يوفر لك شريط القوائم وصولا سهلا لمعظم أوامر اوتوكاد بالإضافة إلى العديد من الوظائف القياسية الخاصة بويندوز. وقد تم تنظيم القوائم بشكل منطقي وبحسب الفئة التي ينتمي إليها الأمر, فعلى سبيل المثال ستجد أن جميع الأوامر المتعلقة بالملفات مثل فتحها وحفظها وطباعتها تقع جميعها تحت قائمة File وكذلك ستجد أن الأوامر اللازمة لرسم الكائنات الجديدة موجودة تحت قائمة Draw.



شكل (م4-5) قائمة draw

#### 3\_ أشرطة الأدوات<sup>11</sup>:

عندما تبدأ اوتوكاد للمرة الأولى سيظهر شريط الأدوات القياسي Standard. وشريط خصائص الكائن Object Properties, والرسم Draw, والرسم Modify, وهناك 26 شريط أدوات في أوتوكاد كل واحد منها يحتوي على مجموعة من الأوامر المتعلقة ببعضها. ولإضافة أو حذف أي شريط أدوات فمن شريط القوائم: View > Toolbars مع تحديد ACAD من

www.cadmagzine.com<sup>10</sup>, بتصرف

<sup>11</sup> أنظر: المصدر نفسة.


Menu Group وبذلك يمكن تنشيط أو إلغاء ما تريد من القائمة في الناحية اليسرى.

#### 4\_ نافذة المستند أو منطقة الرسم:

هي تلك النافذة التي تحتل اكبر حيز من الشاشة وهي التي يتم فيها رسم الكائنات. وغالبا ما تكون باللون الأسود, ويمكن تغيير لونها بما يناسبك وكذلك حذف أو إضافة أشرطة التمرير العمودية والأفقية التابع لمنطقة الرسم وذلك بإتباع الآتى:

#### **Tools > Options > Display > Window Element**

#### انافذة الأوامر 12:



#### شكل (م4-6) نافذة الأوامر

هي المكان الذي تكتب فيه أوامر اوتوكاد وترى فيه الأسئلة والرسائل التي يعرضها عليك البرنامج, فمثلا لو أردت أن ترسم خط مستقيم اعتمادا على نافذة الأوامر فما عليك سوى كتابة أمر Line ثم Enter وبعد ذلك سوف ترى عدة أسئلة يطالبك بكتابة إحداثيات نقاط هذا الخط المستقيم وهكذا, ونطبق ذلك على كل أمر تقوم بتنفيذه عن طريق هذه النافذة مع عدة أسئلة تلائم هذا الأمر.

ويمكنك إجراء عدة تنسيقات مثل زيادة أو تقليص عدد الأسطر أو تغيير لون الخلفية أو تغيير لون الخط وذلك من:

**Tools > Options > Display > Window Element** 

ثم تقوم بتحديد ما يناسبك من عدد الأسطر في الخانة المقابلة لـ

<sup>.</sup> أنظر : المصدر نفسة  $^{12}$ 

#### **Text Lines In Commend Line Window**

أما تغيير لوني الخلفية والخط فمن أمر Color حيث ينبثق مربع حوار جديد, ثم من القائمة المنسدلة لـWindow Element قم باختيار القائمة المنسدلة لـBackground ومن ثم قم بتغيير اللون, وبنفس الطريقة السابقة وذلك لتغيير لون .Commend Line Text


#### 6\_ شريط المعلومات13:

يعرض شريط المعلومات معلومات حول الموقع الحالي للمؤشر وحول الخصائص النشطة حاليا في اوتوكاد, ويظهر موقع المؤشر على شكل إحداثيات X, Y, Z أو مسافة أو زاوية وعندما تحرك المؤشر سيقوم اوتوكاد بتحديث موقعة تلقائيا, أما الأزرار الأخرى فهي تبين الوضع الحالي لوضع الإمساك Snap Mode والشبكة الأزرار الأخرى وهي تبين الوضع الحالي لوضع الإمساك Grid و إمساك والشبكة Grid والتعامد Ortho وتتبع القطب Object Snap و إمساك الكائنات وتحديد أن كانت الكائنات وتحديد أن كانت خصائص سمك الخط Shap المساحة الخاصة بإمساك الكائنات وتحديد أن كانت خصائص سمك الخط Shap المساحة الورق Paper Space ويمكنك تنشيط أو إلغاء أياً من هذه الأوامر بالنقر فوق الزر المناسب.


#### مؤشر نظام إحداثيات المستخدم:

يساعدك رمز نظام إحداثيات المستخدم UCS على معرفة اتجاه الرسم ويتكون هذا الرمز في الرسم ثنائي الأبعاد من سهمين أحدهما إلى أعلى ممثلا محور Y والأخر إلى اليمين ممثلا محور X, وفي الرسم ثلاثي الأبعاد يضاف محور X مشيرا إلى الارتفاع أو العمق. ويمكنك تغيير خصائص المؤشر من شريط القوائم كما يلي:

#### **View > Display > UCS Icon > Properties**




#### شكل (م4-7) مؤشر نظام إحداثيات المستخدم



لاحظ وجود حرف W على الرمز وهو بدل على نوافق نظام إحدائبات المستخدم مع نظام إحدائبات العالم CS (World Coordinate System).

#### شكل (م4-8) مربع حوار المؤشر


" في الوضع الافتراضي سيظهر المؤشر على شكل علامة + كبيرة تسمى خطوط الضبط وبداخلة مربع في مركزة يسمى مربع الالتقاط Picbox وهو يستخدم لتحديد الكائنات داخل الرسم, وستلاحظ بأن المؤشر يتحرك على الشاشة عند تحريك الفأرة على سطح مكتبك. وعندما تنشط أوامر إنشاء الكائنات في اوتوكاد مثل أمر Line فإن مربع الالتقاط سيختفي من المؤشر وتبقى خطوط الضبط فقط ثم ما عليك سوى نقر الزر الأيسر للفأرة لتحديد النقطة الأول ثم تحرك المؤشر إلى النقطة التالية وتنقر ثانية لتوقيع النقطة التالية وهكذا. وعند تنشيط أوامر تعديل الكائنات مثل أمر Copy فإن خطوط الضبط ستختفي ويبقى مربع الالتقاط فقط وذلك لتحديد الكائن المراد تنفيذ الأمر عليه."



شكل (م4-9) شكل الموشر

www.cadmagzin.com 14

ستلاحظ شيئا في أسفل منطقة الرسم بين نافذة المستند ونافذة الأوامر, إنها علامات تبويب Model و Layout هذه العلامات تتيح لك تبديل الرسم بين وضعي مساحة النموذج Model والتي بشكل عام سنقوم بإنشاء الرسومات عليها, وبين مساحة الورق Layout وذلك لتجهيز الرسم عليها للطباعة.



#### شكل (م4-10) علامات تبويب model و layout

يمكنك إنشاء عدة مساحات ورق من نفس الرسم, مما يتيح لك تجميع عدة أوراق رسم في ملف واحد, على سبيل المثال يمكنك إنشاء تخطيطات مستقلة لمبنى ما وتخصيص هذه التخطيطات, فتخطيط للمسقط العام للمبنى فيكن Layout1 و آخر لخريطة الكهرباء فليكن لعوريطة الكهرباء فليكن و آخر لشبكة الصرف الصحي للمبنى نفسه فليكن Layout3 و هكذا.

#### استخدام القوائد المختصرة 16:

إذا نقر بزر الفأرة الأيمن داخل منطقة الرسم سيعرض عليك واحدة من القوائم الست المختصرة. وتختلف القائمة التي ستظهر لك بحسب الوضع الحالي لاوتوكاد وبحسب

بتصرف , <u>www.cadm</u>agzine.com <sup>15</sup>

www.cadabad.8m.com <sup>16</sup> بتصرف

المكان الذي نقرت فيه سواء كان مكانا خاليا أو فوق أحد الكائنات أو أثناء تنفيذ أمر ما أي أن هذه القوائم حساسة للسياق context sensitive, وهي كما يلي:-

#### 1. قائمة Default


تظهر عندما لا يكون هناك أمر نشط أو كائن محدد, در القائمة تحتوي على خيارات مثل Copy, Paste, Undo, Zoom.

Repeat Options
Cuţ
<u>C</u> opy
Copy with Base Point
<u>P</u> aste
Paste as Blook
Paste to Original Coordinates
<u>U</u> ndo
Redo
P <u>a</u> n
<u>Z</u> oom
Quick Select
<u>F</u> ind
Options

#### شكل (م4-11) القائمة المختصرة Default

#### 2. قائمة Edit


تظهر عندما لا يكون هناك أمر نشط, وعندما يكون هناك كائن محدد في منطقة الرسم، وهي تحتوي على أوامر لتعديل هذا الكائن المحدد مثل Rotate.



شكل (م4-12) القائمة المختصرة Edit

#### 3. قائمة Command


تظهر عندما يكون هناك أمر نشط هذه القائمة تحتوي على خيارات خاصة بالأمر النشط, فمثلا عند رسم خط متعدد Polyline وعند النقر بالزر الأيمن أثناء الرسم فانه سيظهر القائمة التالية.



شكل (م4-13) القائمة المختصرة Command

#### 4. قائمة Object Snap


تظهر عندما تضغط بالزر الأيمن للفأرة أثناء ضغطك باستمرار على shift أو ctrl و shift هذه القائمة تحتوي على كل خيارات إمساك الكائنات, سنشرح بالتفصيل خيارات إمساك الكائنات في الدروس اللاحقة.



شكل (م4-14) القائمة المختصرة Object snap

#### 5. قائمة Hot Grips

تظهر هذه القائمة عندما تنقر فوق نقطة إمساك لكائن ما حيث تتحول هذه النقطة في الغالب إلى اللون الأحمر وعند النقر بالزر الأيمن فان هذه القائمة ستظهر وبها عدة أوامر لتعديل نقطة الإمساك هذه أو الكائن التابعة له هذه النقطة.




شكل (م4-15) القائمة المختصرة Hot Grips

#### 5. قائمة OLE

تظهر عندما تنقر فوق أحد كائنات OLE


( Object Linking and Embedding أي ربط الكائنات وتضمينها) وتحتوي هذه القائمة على أوامر تتيح لك تعديل هذا الكائن.



شكل (م4-16) القائمة المختصرة OlE

#### 6. قائمة HyperLinks

تظهر عندما يكون هناك كائن رسومي محدد ملحق به ارتباط تشعبي, هذه القائمة تحتوي على خيارات لفتح ونسخ وإضافة الارتباط الحالي إلى قائمة المفضلة Favorites




شكل (م4-17) القائمة المختصرة Hyperlinks

#### 

تظهر على يمين نافذة الرسم, وعندما تحرك المؤشر فوق أحد البنود في قائمة الشاشة فانه سيصبح مميزا ويمكنك النقر لتحديد هذا البند وبعد ذلك ستعرض نفس القائمة مجموعة من الأوامر المتعلقة بهذا البند.

هي النافذة الثانية بعد شريط الأوامر والتي يتم من خلالها كتابة أوامر اوتوكاد واستعراض الرسائل والأسئلة التي يعرضها عليك البرنامج. ويمكن إظهارها وإخفائها من مفتاح F2 وهي دائما عائمة ولا يمكن إرسائها.




شكل (م4-18) نافذة النص Window Text

#### مــــربع حــوار الخــيارات Option

هو مربع يحتوي على أدوات لتخصيص العديد من الإعدادات في اوتوكاد, ويحتوي على تسع علامات تبويب منفصلة وكل واحدة تتحكم في وجه من أوجه البرنامج, وهي:

Files, Display, Open and Save, Plotting, System, User, Preferences profiles, drafting, selection

ويمكن التحكم بإظهار مربع حوار Options من Tools > Options: او من القائمة المختصرة Default التي شرحت سابقا.



شكل (م4-19) مسربع حسوار الخسيارات Option

#### تصحيح الأخطاء <sup>17</sup>

من مميزات البرنامج انه يحتفظ بسجل كامل عن كل أمر أو خيار قمت به في السابق, حتى يمكنك من التراجع أو فيما إذا غيرت رأيك بخصوص أمر معين فان الأمر يصبح أكثر سهوله للقيام بالتغيير أو التراجع و من الطرق الواضحة تقريبا في كل البرامج هي



أو اكتب الأمر التالي في نافذة الأوامر u ثم Enter أو اكتب الأمر التالي في نافذة الأوامر u

الحصول على التعليمات18

يحتوي اوتوكاد على نظام مساعده ممتاز وللاستفادة منه قم بالنقر على help في شريط الأدوات القياسي أو اكتب help في نافذة الأوامر ثم Enter.

www.cadmagzin.com <sup>17</sup> , بتصرف

محمد جمال قبيعة, مرجع سابق, ص 66

#### فتح رسم موجود

من الوارد جدا أن تقوم بالرسم إلى حد معين ثم تفكر بان تكمل عملك فيما بعد.. الأمر سبهل وتقريبا معروف قبل الخروج احفظ العمل من قائمة ملف وسيأخذ الملف الامتداد dwg وهو امتداد ملفات البرنامج.

أما لو أردت فتح رسم ما فتوجه إلى قائمة ملف وانقر فتح ستظهر لك نافذة كما هو مبين في الأسفل قم باختيار الملف المراد وانقر فتح.



شكل (م4-20) مــــربـع حــوار فتح

دعنا نفترض انك حفظت الملف ولكن لم تنتبه في أي جزء في جهازك قمت بحفظه ماذا تفعل الجواب هو في نفس المربع بالأعلى هناك زر في اليمن للأسفل من النافذة اسمه find file اضغط عليه وستظهر لك نافذة أخرى بها محراكات الأقراص لجهازك قم بتحديد المحرك وبالأسفل معلومات للبحث بدقه كالوقت والتاريخ اكتب مواصفات الرسمه وابحث و تأكد انك ستجد الملف بالسرعة القصوى.

#### تحميل جزء من الملف

هذه الميزة جديدة في اوتوكاد وهي لتمكنك من تحميل جزء من الملف (صغير) وهذا بالطبع سيكون أسرع فيما لو قمت بتحميل الملف كليا وبالأخص لو كانت الرسمة كبيرة ومعقده وإذا أردت عمل هذا قم بالتالي استخدم أمر partial openسيتيح لك هذا الأمر تحديد عنصر أو طبقه.

والأروع من هذا انك لو قمت بالتحميل ثم أردت التحميل مره أخرى فقم باستخدام الأمر partial load لتحميل عناصر إضافية.

ولتحميل ملف اتبع التالى:

اختر open من file وعندما يظهر مربع الحوار select file اختر الرسمه المراد partial open انتقل من التحميل منها ثم انقر partial open سيظهر لك مربع منها ثم انقر partial file العرض مربع الحوار partial file إلى partial file العرض العرض العرض المواد ayer geometry to load واختر المه المؤي تريد تحميله بعد ذلك انتقل إلى منطقة open واختر طبقه أو أكثر ثم open .



شكل (م4-21) مربع حوار فتح وزرpartial open

بعد النقر على هذا الزر سيظهر لك المربع التالي



شكل (م4-22) مـــربع حوار تحميل جزء من ملف

#### م ف ظ الرسم 19

انتق SAVE من شريط الأدوات القياسي، وبما أن الرسم لم يحفظ بعد سيقوم أوتوكاد بعرض مربع الحوار "حفظ باسم" (SAVE AS) ، حدد القرص والمجلد الذي ترغب بحفظ الرسم فيه (مثال C:\CADTUTOR) ثم اكتب اسم الملف (مثال LESSON\_1) ثم اضغط الزر "موافق"

انتبه إلى الفرق بين كتابة الأمر QSAVE والأمر SAVE، فالأمر الثاني يقوم بحفظ الملف باسم جديد حتى لو كنت قد حفظته من قبل



#### شكل (م4-23) مسربع حوار حفظ باسم

#### 

لإنهاء جلسة (SESSION) أوتوكاد، انتق FILE - EXIT، أو أكتب: EXIT عندما نقوم بإغلاق أوتوكاد يتحقق البرنامج من عدم وجود أية تعديلات على الرسم، فإذا وجد أن هذا الرسم يحتوي على تعديلات لم يقم المستخدم بعد بحفظها فإنه يسأله عن ذلك، ولهذا عليك أن لا تخشى من ضياع رسومك عند إغلاق اوتوكاد.

عندما نقوم بإغلاق اوتوكاد يتحقق البرنامج من عدم وجود أية تعديلات على الرسم، فإذا وجد أن هذا الرسم يحتوي على تعديلات لم يقم المستخدم بعد بحفظها فإنه يسأله عن ذلك، ولهذا عليك أن لا تخشى من ضياع رسومك عند إغلاق اوتوكاد.



#### شكل (م4-24) الرسالة التي تظهر قبل إغلاق اوتوكاد

 $<sup>\</sup>frac{19}{100}$  بتصرف , www.cadmagzin.com بتصرف أنظر : المصدر نفسة ب

## الباب الثاني: إعدائ تجهيزات الرسم

المقدمة:


في هذا الفصل سوف نتعرف على طريقة التحضير للعمل على برنامج اوتوكاد وإعداد منطقة الرسم

#### وأوامر اوتوكاد التي نقدمها في هذا الفصل هي:

- status (أي الحالة) للتحقق من حالة شاشة رسمك.
  - limits (أي الحدود) لتغيير حجم الرسم
  - snap (أي القفز) لتحديد موقع ما بدقة.
- grid (أي الشبكية) لعرض صفيفة ( array) من النقاط.
  - units (أي الوحدات) لتغيير حجم الرسم.
  - ortho (أي التعامد) لفرض مراصفة متعامدة.

#### 1. الأمر Status

يحقق هذا الأمر شيئين يتحول اوتوماتيكيا إلى الشاشة النصية ثم يعرض معلومات عن شاشة رسمك وعن حاسوبك



#### شكل (م4-25) الشاشة النصية لأمر Status

<sup>26</sup> الله ميلر <u>مبادئ الأوتوكاد بيرو</u>ت إلدار العربية للعلوم <u>1989</u>م . ص  $^{21}$ 

وتبدو الشاشة كتلك الموجودة في الشكل السابق ويعطي السطران الثاني والثالث حدود منطقة رسمك والقيم في هذا المثال هي:

**Command: status** 

**Objects in Drawing1.Dwg** 

Model space limits are X: 0.0000 Y: 0.0000 (Off)

X: 420.0000 Y: 297.0000

#### 22sanp الأسر.2

أمر نمط القفز

عندما يريد المستخدم رسم خط بحيث يكون مطابق تماما لنقط الشبكية فان دقه اليد البشرية قد تعجز عن ذلك لذلك نستخدم هذا الأمر لضمان الدقة حيث إن هذا الأمر يجعل الماوس المؤشر لا يقف في المسافة البينية بين نقطتين بحيث يقفز من نقطه لأخرى دون الوقوف في المنتصف يتم كتابه الأمر بالصورة الاتيه في سطر الأوامر

Snap

On نمط القفز يعمل

Snap

Off لا يعمل

يمكن الاستغناء عند كتابه هذا الأمر عن طريق لوحه المفاتيح باستخدام المفتاح 19

#### 3. الأمر Ortho: استخدام نمط التعامد 23

يستخدم لجعل الماوس لا يرسم سوى خطوط أفقيه وعمودية فقط لا غير وهو لضمان التعامد يتم كتابه الأمر بالصورة الاتيه في سطر الأوامر

**Ortho** 

On يعمل


Ortho

V یعمل Off

يمكن الاستغناء عند كتابه هذا الأمر عن طريق لوحه المفاتيح باستخدام f8 أي يجبر نمط التعامد (ortho) المشيرة على رسم خطوط أفقية وعمودية فقط، يقوم المفتاح F8 بتمكين نمط التعامد إذا كان معطّلاً أو تعطيله إذا كان ممكّناً، ويمكنك تحقيق ذلك أيضاً بالضغط على مفتاحي CTRL+L، أو بالنقر على الزر صحت في شريط الحالة.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> المصدر نفسة ص 29

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> المصدر نفسة , ص 35



#### شكل (م4-26) الفرق بين تمكين وتعطيل نمط التعامد

#### 4. الأسر Limits الأسر

ترسم الأشياء في أوتوكاد عادة بمقياسها الحقيقي، ولذلك فمن المستحسن ضبط حدود الرسم إلى حجم الشيء الذي تقوم برسمه، ففي حالة رسم مبنى تضبط حدود الرسم إلى حجم موقع المبنى تقريباً

أي يمكن استخدام الحيز الذي أريده وهو غير ثابت ويمكن تغيير الحدود عن طريق هذا الأمر كذلك يقوم بتغيير حيز منطقة الرسم سواء تكبير أو تصغير طريقة كتابته:

#### **Command: limits**

بعد ذلك يعطيني عدة خيارات:

On/off/<lower left corner> <0.0000, 0.0000>:

<upper left corner> <0.0000, 0.0000> :

بحيث أن الخيار الافتراضي هو الزاوية السفلية اليسرى واحدد الاحداثي لها وكذلك احدد الزاوية العلوية اليمنى

وهذه الحدود إرشادية وليست إجبارية بحيث أستطيع أن ارسم وأتعدى هذه الحدود وعند كتابة الأمر بصورة خاطئة فان المترجم لا يتعرف علية وتظهر الرسالة التحذيرية التالية

#### **Unknown command**

#### 5.الأمر Grid <u>25</u>

استخدام نمط الشبكة أثناء الرسم يشبه إلى حد كبير استخدام الورقة المللمترية لرسم المخططات، إذ تساعد نقاط الشبكة على رؤية حدود الرسم وعلى تحديد المسافات التي تعمل معها. ولكن هذا النمط لا يقدم أية فائدة بدون استخدام نمط الوثب معه.

المفتاح F7 بتمكين الشبكة إذا كانت معطّلة (disabled) أو تعطيلها إذا كانت ممكّنة (enabled)، ويمكنك تحقيق ذلك بالضغط على مفتاحي CTRL+G، أو بالنقر على الزر القلافي شريط الحالة (راجع الدرس الأول لفهم مكونات الواجهة التطبيقية لبرنامج أوتوكاد). ومن المهم أن تعلم أن نقاط الشبكة التي تظهر في محرر الرسوم لن يتم طباعتها عند طباعة الرسم، لأنها نقاط مساعدة فقط ولا تشكل جزءاً من قاعدة بيانات الرسم، كما أن عليك معرفة أنه إذا بدت الشبكة كثيفة أو غير قابلة للعرض فإن ذلك يعود إلى قيمة تباعدها الذي يمكن تعديله في

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> المصدر نفسة <sub>,</sub> ص27 المصدر نفسة <sub>,</sub> ص<sup>28</sup> المصدر نفسة , ص

نافذة الأوامر بكتابة الأمر grid أو باختيار "أعدادات الرسم" (Settings Drafting) من قائمة "أدوات" (Tools).

Command: grid


وسوف تظهر العديد من الخيارات:

On/off/snap/aspect <15.0000>:

الخيار الأول يساعد على إظهار نقاط الشبكة

شكل (م4-27) الشبكة معطلة

الخيار الثاني يساعد على إخفاء نقاط الشبكة



شكل (م4-28) الشبكة ممكنة

أما الخيار الثالث فهو يساعد على التقيد بنقاط الشبكة بحيث انه يضبط اوتوماتيكيا المسافة البينية مع نظام القفز مع مسافات القفز وذلك يجعلها متساوية

إذا كان تباعد نقاط الشبكة غير مناسب لعملك، فيمكنك تعديل قيمة التباعد على المحور س و/أو المحور ع في مربعي التحرير Grid Y spacing وGrid X spacing. وقد يكون من المفيد أحياناً ضبط قيمة التباعد س على قيمة مختلفة عن قيمة التباعد ع، مثل تصميم مبنى يعتمد فيه الرسم على محاور أعمدة بتباعد 720 سم في الاتجاه الأول و 360 سم في الاتجاه الثاني. أما الخيار الرابع فهو يمكننا من التحكم في شكل المسافة البينية بحيث احدد المسافة البينية الأفقية و العمودية بحيث اجعلها مختلفة



شكل (م4-29) قيم تباعد الشبكة مختلفة.

On/off/snap/aspect <15.0000>: A

Horizontal spacing (I) <15.0000>:20

Vertical spacing <15.0000>:15

وبذلك تكون المسافة البينية مختلفة بين الأفقي والعمودي

#### 6.الأمر Units

في الغالب يتم الرسم في اوتوكاد باستخدام الحجم الكامل (1:1 (ويمكنك أن تحدد الوحدة الرسم الخطية ببوصه أو قدم أو متر أو ميل ويمكنك أن تحدد نسبة دقة العرض, كأن تحدد عدد المنازل العشرية ولاحظ أن أعدادات الدقة تؤثر على عرض المسافات والزوايا والإحداثيات ولكي تقوم بتحديد نوع وحدات الرسم ودقتها اتبع الخطوات التالية:

إما أن تفتح قائمة format ثم تختار units أو في نافذة الأوامر اكتب units أو un ثم

#### drawing units سيعرض عليك البرنامج مربع حوار

#### الخيارات الموجودة

- اً۔ Decimal العشري
- ب- Scientific العلمي
- ت Engineering الهندسي
- ث Architectural المعماري
  - ج- Fractional الكسري



شكل (م4-30) مربع حوار Drawing Unit)

 $<sup>^{26}</sup>$  المصدر نفسة , ص  $^{26}$ 


2- في مربع الحوار هذا انتقل إلى جزء length ثم اختر وحدة الرسم ودقتها للقياسات الخطية ولاحظ انه ستتغير محتويات قائمة precision

بحسب وحدة الرسم التي تختارها من قائمة type

3- انتقل إلى الجزء angel ثم اختار نوع الزاوية ودقتها للقياسات الزاوية. مره أخرى ستغير محتويات قائمة type بحسب وحدات الرسم التي تختارها من قائمة precision

4- حدد خانة clockwise إذا أردت أن تزيد الزاوية الموجبة باتجاه عقارب الساعة (في الوضع الافتراضي) تزيد الزاوية الموجبة في اتجاه عقارب الساعة وبالتالي تكون هذه الخانة غير محدده

5- لكي تحدد اتجاه الزاوية صفر انقر direction سيعرض البرنامج مربع حوار direction direction



#### شکل (م4-31 Control Direction

في الوضع الافتراضي يكون اتجاه الزاوية صفر هو عند الساعة الثالثة أو في اتجاه الشرق

6- اختر أو حدد اتجاه الزاوية صفر

7- انقر زر ok لكى تغلق المربع الحواري

والأفضل لنا اختيار العشري decimal نشط دائما بعد ذلك نقوم بتحديد أل digit وهي عدد الأرقام على يمين العلاقة العشرية ويمكن تغييرها بحيث نضع مثلا 1 أو 2 أو أي رقم آخر.

## الباب الثالث: الكائنات والأشكال

#### المقدمة:

يضم هذا الفصل الأشكال والكائنات حيث نتعرف على طريقة رسمها خياراتها بالإضافة إلى أمثلة ترد بعد كل أمر .

#### أوامر أوتوكاد التي قدمت في هذا الفصل:

- Line وهو أمر رسم الخطوط.
- Circle و هو أمر رسم الدوائر.
  - Arc وهو أمر رسم الأقواس.
- Ellipse و هو أمر رسم البيضاوي.
- Multi line وهو أمر رسم متعدد الخطوط.
  - Polygon وهو أمر رسم مضلع.
- Doughnut وهو أمر رسم الأنبوبة الحلقية.
  - Osnap وهو أمر خيارات إضافية للقفز.


#### الخطوط line:

هو أمر من أوامر الرسم لرسم الخطوط وهناك عدة طرق لذلك طريقة الكتابة عدم المراد المراد

يكتب line أو اختصارا "I" بعد ذلك يسأل عن نقطة البداية ثم النقطة التالية وهكذا الدخال الإحداثيات:


يبنى نظام الإحداثيات من تعامد أو ادريكارتي لتحديد مواقع الأشياء بشكل دقيق على الرسم. هناك محور أفقي ومحور سيني X ومحور عمودي Yوالمحوران متعامدان أو عموديان للإسقاط العمودي تسند كل نقطة على الرسم إلى نظام الإحداثيات بواسطة زوج من الأعداد ويعطي المسافات السينية والصادية ويشكل تقاطع المحورين السيني والصادي أصل نظام الإحداثيات. هناك شكلا آخر وهو الإسناد النسبي ويعرف بالتدوين القطبي مع هذه الطريقة يمكنك إعطاء مسافة إشعاعية نسبية وزاوية ميل عند الأفقي. إذن مع التدوين القطبي نقول بأن الاتجاه إلى اليمين أو إلى الشرق أو اتجاه الساعة الثالثة هو زاوية صفر بينما الاتجاه على الأعلى مباشرة إلى الشمال أو اتجاه الساعة الثانية عشر عبر المحور الصادي هو زاوية 90 درجة والاتجاه على الاتجاه على الاتجاه على الاتجاء على المحور الصادي هو زاوية أو -90 درجة وكلاهما صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>ألن ميلر . مبادئ الأوتوكاد . بيروت ,ط1, 1989 م . ص ص 23 -25 .



شكل (م4-32) نظام الإحداثيات الديكارتية المطلق مثال لرسم خط (line) من نقطتين معلوم إحداثياتهما:

#### نظام الإحداثيات القطبية



شكل (م4-33) نظام الإحداثيات القطبية

line للموشر الرسم على أي مكان في نافذة الرسم الموشر الرسم على أي مكان في نافذة الرسم 40,30 €

مثال

لرسم مستطيل طوله 100 وعرضه 50 ويبدأ من النقطة (100,100) نكتب الأمر كالتالي:

Command: L

first point: 100,100 to point: 200,100

to point: 200,150 to point: 100,150 to point: 100,100

to point:

ويمكن تحقيق نفس النتيجة بكتابة التالى:

Command: L

**first point: 100,100** to point: @100<0 to point: @50<90 to point: @100<180 to point: @50<-90

to point:

# الدوائر <u>Circle: 28</u> رسم دائرة

الدائرة كائن هندسى تبعد نقاطه بعداً ثابتاً عن نقطة يقال لها المركز، ويسمى ذلك البعد بنصف القطر أو الشعاع (radius). ويوفر اوتوكاد عدة طرق لرسم الدائرة، يمكن استخدامها حسب المعلومات المتوفرة في الرسم.

# طرق رسم الدائرة:

- تحدید مرکز الدائرة (center) فنصف قطرها (radius).
  - تحديد مركز الدائرة فقطرها (diameter).
  - تحديد نقطتين على محيط الدائرة، متقابلتين قطرياً.
    - تحديد ثلاث نقاط على محيط الدائرة.
    - انتقاء مماسين للدائرة، وتحديد نصف قطرها.

طريقة الكتابة : 1- بتحديد مركز الدائرة و نصف قطرها:



شكل (م4-34) تحديد مركز الدائرة ونصف قطرها

<sup>28</sup> محمد جمال قبيعة. أوتوكاد 14 بيروت , دار الراتب الجامعية ,1998 . ص ص169 -176 .بتصرف.

**Command:** c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:

حدد نقطة المركز (1) بكتابة إحداثياتها، أو بالنقر مباشرة في محرر الرسوم، أو استخدم وثب الكائنات لتحديدها

**Specify radius of circle or [Diameter]:** 

أدخل نصف قطر الدائرة أو حدد ذلك باستخدام الفأرة

عندما تقوم برسم أول دائرة في جلسة الرسم، لن يقترح عليك أوتوكاد أية مقترحات بخصوص نصف قطر الدائرة، ولكن ما إن ترسم أول دائرة حتى يقوم أوتوكاد باقتراح نصف قطر آخر دائرة مرسومة كلما استخدمت أمر circle. ويمكنك بضغط مفتاح الإدخال رسم الدائرة الجديدة حيث يكون لها نصف قطر آخر دائرة مرسومة. والمشهد التالى يمثل كيفية ذلك:

**Command:** c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

حدد نقطة المركز: [radius

Specify radius of circle or [Diameter] <56.4724>: →

**Command:** 

2- بتحديد مركز الدائرة فقطرها:

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan


حدد نقطة المركز:[radius

Specify radius of circle or [Diameter]: d -1

Specify diameter of circle: الفأرة أدخل قطر الدائرة أو حدد ذلك باستخدام

**Command:** 

3- بتحدید نقطتین علی محیط الدائرة، متقابلتین قطریاً:



شكل (م4-35) تحديد نقطتين على محيط الدائرة.

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 2p →

Specify first end point of circle's diameter: حدد النقطة الأولى Specify second end point of circle's diameter: حدد النقطة الثانية

**Command:** 

تستخدم هذه الطريقة لرسم الدائرة عندما تمثل المسافة بين نقطتين ما في الرسم قطر الدائرة، كما في الحالتين المبيّنتين في الشكل. وهنا نستخدم وثب الكائنات مثل "نقطة النهاية (endpoint) للوثب إلى تلك النقاط.

4- بتحديد ثلاث نقاط على محيط الدائرة:



شكل (م4-36) تحديد ثلاث نقاط على محيط الدائرة.

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:  $3p \rightarrow$ 

Specify first point on circle: الأولى حدد النقطة Specify second point on circle: حدد النقطة الثانية Specify third point on circle: حدد النقطة الثالثة

**Command:** 

5- بتحدید مماسین ونصف قطر

**Command:** c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: ttr↓

Specify point on object for first tangent of circle: حدد المماس الأول بالنقر

فوقه

Specify point on object for second tangent of circle: حدد المماس الثاني بالنقر فوقه

# Specify radius of circle: ذلك باستخدام الفأرة أدخل نصف قطر الدائرة أو حدد Command:

# الأمر <sup>29</sup>Arc

القوس كائن هندسي يمتلك العديد من المعلومات، ويمكن رسمه بالاعتماد على بعض هذه المعلومات كل مرة، وهذا ما يفسر وجود عدة طرق لرسم القوس. وتعتبر هذه الطرق مفيدة جداً لأن المعلومات المتوفرة للمستخدم تختلف طبيعتها حسب الرسم.

# وتشمل هذه الطرق رسم القوس بالاعتماد على تحديد:


- ثلاث نقاط هي نقطة البداية فنقطة على القوس فنقطة النهاية.
  - نقطة البداية فمركز القوس فنقطة النهاية.
  - نقطة البداية فمركز القوس فالزاوية (زاوية قطاع القوس).
    - نقطة البداية فمركز القوس فطول وتر القوس.
  - ، نقطة البداية فنقطة النهاية فالزاوية (زاوية قطاع القوس).
- نقطة البداية فنقطة النهاية فالاتجاه (اتجاه مماس القوس في نقطة البداية).
  - نقطة البداية فنقطة النهاية فنصف قطر القوس.
    - مركز القوس فنقطة البداية فنقطة النهاية.
  - مركز القوس فنقطة البداية فالزاوية (زاوية قطاع القوس).
    - مركز القوس فنقطة البداية فطول وتر القوس.
    - متابعة رسم القوس من القوس (أو الخط) السابق.

3 Points
Start, Center, End Start, Center, Angle Start, Center, Length
Start, End, Angle Start, End, Direction Start, End, Radius
Center, Start, End Center, Start, Angle Center, Start, Length
Continue

شكل (م4-37) قائمة خيارات القوس

<sup>. 186-176</sup> ص ص  $^{29}$  المصدر نفسة  $^{29}$ 

#### 1-بتحديد ثلاث نقاط:



شكل (م4-38) تحديد ثلاث نقاط لرسم القوس.

Command: a -

ARC Specify start point of arc or [CEnter]:


بالنقر في محرر الرسوم، أو استخدم وثب الكائنات لتحديدها (1) حدد نقطة البداية Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:

لتحديده حدد نقطة تانية (2) بالنقر في محرر الرسوم، أو أستخدم وثب الكائنات

**Specify end point of arc:** 

لتحديدها حدد نقطة النهاية (3) بالنقر في محرر الرسوم، أو استخدم وثب الكائنات Command:

2-بتحديد نقطة البداية فمركز القوس فنقطة النهاية:



شكل (م4-39) تحديد نقطة البداية فمركز القوس فنقطة النهاية.

Command: a →

ARC Specify start point of arc or [Center]:

الرسوم، أو استخدم وثب الكائنات لتحديدها حدد نقطة البداية (1) بالنقر فَي محرر

Specify second point of arc or [Center/End]: ce-

**Specify center point of arc:** 

أو استخدم وثب الكائنات لتحديده حدد مركز القوس (2) بالنقر في محرر الرسوم،

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:

لتحديدها النهاية (3) بالنقر في محرر الرسوم، أو استخدم وثب الكائنات حدد نقطة

**Command:** 

3-بتحديد نقطة البداية فمركز القوس فالزاوية:



# شكل (م4-40) تحديد نقطة البداية فمركز القوس فالزاوية.

Command: a →

**ARC Specify start point of arc or [CEnter]:** 

حدد نقطة البداية (1)

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce →

**Specify center point of arc:** 


حدد مركز القوس (2) بالنقر في محرر الرسوم،

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a→

**Specify included angle: 60** *→* 

**Command:** 

4-بتحديد نقطة البداية فمركز القوس فطول الوتر:



شكل (م4-41) تحديد نقطة البداية فمركز القوس فطول الوتر.

Command: a -

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: (1) حدد نقطة البداية

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce →

Specify center point of arc: (2) حدد مركز القوس

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: |

**Specify length of chord: 100** →

**Command:** 

5 - بتحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فالزاوية:



# شكل (م4-42) تحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فالزاوية.

Command: a →

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: حدد نقطة البداية (1) بالنقر في

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en
J


Specify end point of arc: (2) حدد نقطة النهاية

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: a -1

**Specify included angle: 60** *→* 

**Command:** 

6 - بتحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فالاتجاه:



# شكل (م4-43) تحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فالإتجاه.

Command: a →

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: (1) حدد نقطة البداية


Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en-

Specify end point of arc: (2) حدد نقطة النهاية

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d →

Specify tangent direction for the start point of arc: 45 -Command:

7\_ بتحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فنصف قطر القوس:



# شكل (م4-44) تحديد نقطة البداية فنقطة النهاية فنصف قطر القوس.

Command: a -

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: (1) حدد نقطة البداية

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en-

Specify end point of arc: (2) حدد نقطة النهاية

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r-1

Specify radius of arc: 100 →

Command:

8 ـ متابعة قوس بقوس:



# شكل (م4-45) متابعة قوس بقوس

Command: a

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: -

حدد نهاية القوس الجديد:Specify end point of arc

Command:

9\_ متابعة قوس بخط:

شكل (م4-46) متابعة قوس بخط

Command: | |

**LINE Specify first point:** □

Length of line: حدد طول الخط الجديد

Specify next point or [Undo]: تابع الرسم إذا شئت

## 10- متابعة خط بقوس:



# شكل (م4-47) متابعة خط بقوس

Command: a

ARC Specify start point of arc or [CEnter]: الجديد حدد نهاية القوس Specify end point of arc: الجديد حدد نهاية القوس

**Command:** 

# الأمر Ellipse:

أمر يستخدم لرسم شكل بيضاوي بثلاث طرق:

1. توصيف الأقواس من حيث إعطاء المحاور ويطلب بعد كتابة الأمر تحديد النقطة الطرفة الأولى ومن ثم تحديد النقطة الطرفية الثانية ومن ثم توصيف الزاوية المطلوب ايجاد جيب التمام لها cos لتصبح قيمة جيب التمام هي النسبة بين طول المحور الرئيسي إلى طول المحور الثانوي ولذا إذا وصفت الزاوية بقيمة صغيرة تكون النسبة للمحور الثانوي أكبر مايمكن عند الزاوية صفر وبذلك تكون النسبة 1:1 وبذلك يصبح البيضاوي دائرة وأقل قيمة عند الزاوية 90 وبذلك يصبح البيضاوي خط ولذلك لا يرسم.

## **Command: ellipse**

Arc / center / <axis>: enter Axis end point 1: 100,100 160,100 Axis end point 2:

<other axis distance>/ rotation: 20

2. تحديد مركز البيضاوي وتكون واقعة في المنتصف والنهاية الطرفية للمحور الكبير والمحور الثاني

**Command: ellipse** 

Arc / center / <axis>: center

المصدر نفسة . ص ص 187-190 . بتصرف.  $^{30}$ 

Center of ellipse: 130,100 End point of axis:160,100 Other axis or [rotation]:20

3. تحديد قوس أي رسم جزء من البيضاوي وذلك بتحديد النقطة الطرفية الأولى والنقطة الطرفية الثانية ثم يسأل عن زاوية البداية ثم يسأل عن زاوية النهاية علماً بأن الزاوية تكون بعكس اتجاه عقارب الساعة.

**Command: ellipse** 

Arc / center / <axis>: Arc

Axis endpoint of ellipse arc or [center ]:100,100 Axis endpoint of ellipse arc or [center ]:100,160

other endpoint of axis:20

Start angle: 0 End angle: 360

0

رسم الأشكال الرباعية Rectangles الأمر Rectangles يمكنك من رسم المستطيلات بالتسلسل التالي: اطبع في سطر الأوامر

## Command: \_rectang

Specify first corner point or حد الزاوية الأولى [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 للمستطيل [Specify other corner point: 400,100

# رسم الأنبوية الحلقية 32

الأمر donut يساعدك على رسم دائرة سميكة تسمى الأنبوبة الحلقية. يمكنك من تعريف قطر داخلي وخارجي فيها كما يمكنك جعلها ممتلئة.

التسلسل لرسم الأنبوبة الحلقية يأتي كالتالي: Donut في سطر الأوامر طبع الأمر Donut في سطر الأوامر عند الرسالة <<:<Inside diameter <10.0000>> تعرف قطر الدائرة الداخلية. عند الرسالة <<:<outside diameter <10.0000>> تعرف قطر الدائرة الخارجية. عند الرسالة <<:<center of doughnut>>> تختار نقطة وسط للأنبوبة الحلقية. عند الرسالة <<:center of doughnut>>> تختار نقطة وسط لأنبوبة حلقية أخرى تريد عند الرسالة <<:center of doughnut>>> تختار نقطة وسط لأنبوبة حلقية أخرى تريد رسمها.

<sup>31</sup> المصدر نفسة, ص 193

<sup>32</sup> المصدر نفسة و الصفحات نفسها .

وهو لرسم عدة خطوط متوازية parallel طريقة الكتابة:

#### Command: mline

**Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style =** 

**STANDARD** 

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: 0,0

Specify next point: @100<0

Specify next point or [Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @100<180 Specify next point or [Close/Undo]: @100<270

Specify next point or [Close/Undo:[

# أمر Polygon<sup>33</sup>

هو أمر من أوامر AutoCAD يقوم برسم الأشكال المضلعة المختلفة وتكون كوحدة واحده أي يتم التعامل معها ككتله واحدة . طريق كتابتة :

**Command: polygon** 

Number of sides <3>:5

عند الرسالة

نقوم بكتابة عدد الأضلاع وليكن 4

**Edge**\<center of polygon>:

عند الرسالة

فلدينا خاصتين الافتراضي منها هو تحديد مركز المضلع نضغط. Enter

Inscribed in circle \circum about circle (<1>/c):

Enter في هذا السطر نحدد إذا كان المُضلع يحيط بالدائرة أو تحتوية الدائرة نضغط على Radius of polygon:

في هذا السطر تحدد نصف القطر.

**Command: polygon** 

Enter number of sides <4>: 5

.Specify center of polygon or [Edge]: c

Specify center of polygon or [Edge]: 100,100

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i

Specify radius of circle: 100

أو نستخدم الخيار Edge

**Command: polygon** 

<sup>116</sup> ص , سابق ميلر مرجع سابق

Number of sides <>:
Edge\<center of polygon >:E

First End point of edge:
نحد الاحداثي الثاني الخط
Second end point of edge:

**Command: polygon** 

Enter number of sides <5>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: 100,100

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I.>:

Specify radius of circle: 100


# الأمر Osnap الأمر

نظام قفز إضافي للرسم بدقة عالية جداً وهو أحد أوامر الخدمة, و يتيح لنا الدقة في التنقل بين أجزاء الرسم ورسم الخطوط بدقة أكثر.

فالأمر snap كأن دقيقا بين نقاط الشبكة فقط لذلك تم وضع أمر أقوى منه يسمى Osnap وهو يتيح للمستخدم الرسم بدقة عالية جدا في حالات خاصة جدا مثل الوصول إلى النهايات الطرفية للرسومات الموجودة أو الوصول إلى منتصفات الأضلاع أو إلى المماسات, وحيث أن هذه الخيارات من الصعب جدا الوصول إليها بدون الأمر معتمدا على دقة وحساسية يد المستخدم, لذلك تم دمج قائمة بخيارات نمط القفز سميت بالقائمة Osnap

#### **COMMAND: OSNAP**

يعطي قائمة تفيدني في الرسم لأنها تعطيني نمط قفز إضافي اختياري وهناك عدة خيارات داخل القائمة.




<sup>, &</sup>lt;u>www.cadmagzin.com</u> 34

# شكل (م4-48) قائمة Osnap

## طريقه كتابتة:

**Command: Osnap** 

تظهر قائمة فيها عده خيارات من أهمها: أما تمكين إمساك الكائنات لمرة واحدة ولعملية تحديد واحدة أثناء الرسم, فما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح Shift أو مفتاح Ctrl ثم تنقر الزر الأيمن للفأرة وستظهر لك القائمة المختصرة والتي يمكنك عن طريقها اختيار ما تريد من نقاط الإمساك.



شكل (م4-49) خيارات Osnap

# مساك نقطة النهاية:

يقوم زر إمساك نقطة النهاية بالبحث عن نقطة النهاية في كائنات الرسم, مثل نقطة نهاية خط مستقيم أو قوس أو قوس دائري أو قطعة من خط متعدد أو وجه ثلاثي الأبعاد, وغيرها. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة نهاية فإنك ستلاحظ علامة مربعة الشكل تحدد نقطة نهاية, فما عليك سوى النقر على هذا المربع لإمساك النقطة.



شكل (م4-50) إمساك نقطة النهاية



يقوم زر إمساك نقطة الوسط بالبحث عن نقطة الوسط في كائنات الرسم, مثل نقطة وسط خط مستقيم أو قوس أو قوس دائري أو قطعة من خط متعدد أو وجه ثلاثي الأبعاد, وغيرها. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة وسط كائن ما فإنك

ستلاحظ علامة مثلثة الشكل تحدد نقطة الوسط, فما عليك سوى النقر على هذه العلامة لامساك النقطة.



# شكل (م4-51) إمساك نقطة الوسط




يقوم زر إمساك نقطة التقاطع بالبحث عن نقطة التقاطع في أي خليط من الكائنات, مثل نقاط التقاطع في الأقواس أو الدوائر أو الأشكال الدائرية أو الخطوط أو الخطوط المتعددة أو الأشعة. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة تقاطع لكائنين فإنك ستلاحظ علامة X تحدد نقطة التقاطع, فما عليك سوى النقر على هذه العلامة لإمساك النقطة.



شكل (م4-52) إمساك نقطة التقاطع

# عساك نقطة التقاطع الظاهر:


يقوم زر إمساك التقاطع الظاهر بالبحث عن نقطة تقاطع ظاهر لأي خليط من كائنين لا يتقاطعان بالفعل في الفضاء الثلاثي الأبعاد, ولكنهما يظهران متقاطعين على الشاشة. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة التقاطع الظاهر فإنك ستلاحظ علامة مربعة الشكل بداخلها علامة X تحدد نقطة التقاطع الظاهر, فما عليك سوى النقر على هذه العلامة لإمساك النقطة.





شكل (م4-53) إمساك نقطة التقاطع الظاهر

#### ---إمساك نقطة الامتداد:

يمكن استخدام زر إمساك نقطة الامتداد للبحث عن نقطة بطول الامتداد الطبيعي لخط أو قوس. لكي تستخدم هذا الزر, أوقف المؤشر فوق نهاية خط أو قوس وسيضيف اوتوكاد علامة الجمع (+) عند موقع المؤشر لكي يبين لك أن الخط أو القوس قد تم تحديده لتمديده. وعندما تقوم بتحريك المؤشر بطول مسار الامتداد الطبيعي للخط أو القوس. فإن اوتوكاد سيعرض لك مسار الامتداد.







شكل (م4-54) إمساك نقطة الامتداد

# 🖸 مساك نقطة المركز:


يقوم زر إمساك نقطة المركز بالبحث عن نقطة المركز للكائنات المنحنية. يمكنك أن تمسك نقطة المركز للقوس أو الدائرة أو لشكل دائري أو لقطة دائرية من خط متعدد. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة المركز فإنك ستلاحظ علامة دائرية الشكل, فما عليك سوى النقر على هذه العلامة لإمساك النقطة.



شكل (م4-55) إمساك نقطة المركز

# 🗘 إمساك نقاط ربع الدائرة:


يستخدم زر إمساك نقاط ربع الدائرة لكي تمسك النقاط الربعية ( 0,00, 180, 180, 270) في قوس أو دائرة أو قطع ناقص أو قطعة دائرية من خط متعدد. وعند اقتراب مؤشر الرسم من هذه النقاط فإنك ستلاحظ علامة معينة الشكل, فما عليك سوى النقر على هذه العلامة لإمساك النقطة.



# شكل (م4-56) إمساك نقاط ربع الدائرة




يستخدم زر إمساك نقطة التماس للبحث عن نقاط التماس على الكائنات. ويمكنك أن تستخدم هذه الخاصية مع الأقواس أو الدوائر أو القطع الناقص أو الأقواس البيضاوية أو القطع الدائرية من الخط المتعدد. وعند اقتراب مؤشر الرسم من نقطة التماس ستلاحظ العلامة, فما عليك سوى النقر عليها لإمساك النقطة.



شكل (م4-57) إمساك نقاط التماس

# 

يستخدم زر إمساك النقطة القائمة للبحث عن النقاط التي تشك زاوي قائمة مع كائن آخر. يمكنك استخدام هذا الزر مع الأقواس والدوائر والقطع الناقص والأقواس البيضاوية والخطوط المتعددة والأشعة وغيرها. وعند اقتراب مؤشر الرسم من النقطة القائمة ستلاحظ علامة على شكل زاوية قائمة, فما عليك سوى النقر عليها لإمساك النقطة.



شكل (م4-58) إمساك النقطة القائمة

# المساك نقطة التوازي:

يستخدم زر إمساك نقطة التوائي لإنشاء قطعة مستقيمة موازية لقطعة مستقيمة أخرى. لكي تستخدم هذا الزر. ابدأ بتوقيع النقطة الأولى للقطعة المستقيمة ثم أوقف مؤشر الرسم على أي قطعة مستقيمة تريد أن توازيها القطعة المستقيمة المراد رسمها, سوف تلاحظ علامة التوازي, حرك مؤشر الرسم حتى تلاحظ خط منقط سوف يدلك على مسار التوازي مع القطعة المستقيمة المرسومة مسبقاً, الآن يمكنك توقيع النقطة الثانية للقطعة المستقيمة في المكان المناسب.



شكل (م4-59) إمساك نقطة التوازي

# مساك نقطة الإدراج :

يقوم زر إمساك نقطة الإدراج بالبحث عن نقاط الإدراج في سمة attribute أو كتلة أو شكل أو كائن نصي. وعند تحريك مؤشر الرسم على الكائن المدرج سوف تلاحظ علامة على نقطة الإدراج, فما عليك سوى النقر عليها لإمساك النقطة.



شكل (م4-60) إمساك نقطة الإدراج

# ° إمساك نقطة العقدة :

يستخدم زر إمساك نقطة العقدة للبحث عن النقاط ونقل المؤشر إليها, وخاصة النقاط التي تم إدراجها باستخدام أمري Divide و Measure



شكل (م4-61) إمساك نقطة العقدة

# مساك النقطة الأقرب:

يستخدم زر إمساك النقطة الأقرب للبحث عن أقرب نقطة على كائن آخر يكون ظاهراً وأقر ما يمكن للمؤشر. ويمكنك أن تمسك بأقرب نقطة في الأقواس والدوائر والقطع الناقص والأقواس البيضاوية والنقاط والخطوط المتعددة, وغيرها.



شكل (م4-62) إمساك النقطة الأقرب



يطلب زر بلا إمساك من اوتوكاد عدم استخدام أي من نقاط إمساك الكائنات والتي شرحناها سابقاً.

## الإمساك التلقائي:

تمكنك خاصية الإمساك التلقائي من التعرف على نقاط إمساك الكائنات المتاحة وإظهار علاماتها وتلميح الشاشة الخاص بكل نقطة إمساك, وأينما حركت المؤشر على كائنات الرسم, وذلك أثناء قيامك بتنفيذ أمر معين. إضافة إلى ذلك يوجد خيار "مغناطيس" يجذب مؤشر الرسم إلى نقطة الإمساك.

ويمكنك التحكم في خيارات الإمساك التلقائي من صفحة Drafting الموجود في مربع الخيارات .Options

ويمكن عرض هذا المربع, كالتالى:

**Tools > option** 

اكتب option في نافذة الأوامر ثم Enter.

انقر بزر الفأرة الأيمن داخل منطقة الرسم عندما لا يكون هناك أمر نشط, ومن القائمة المختصرة, اختر أمر Option.

# الباب الرابع: خيارات الانتقاع

أي إجراء متخذ لإصلاح أخطاء أو مراجعة رسم موجود يدخل ضمن نطاق التحرير. وعملية الانتقاء أمر لا بد لك أن تتقنه إذا أردت أن تكون ماهراً بالأوتوكاد. هناك عدة طرق للانتقاء في الاوتوكاد سوف تتعلم كيفية استخدام كل منها, حتى تتمكن من اختيار الطريقة الأنسب لمهمتك ولحسن الحظ, فان عملية انتقاء الأشياء هي نفسها لمعظم الأوامر.

خيارات الانتقاء

عند تحرير رسم ما يطلب منك اختيار العناصر التي سيطبق عليها التحرير عن طريق الرسالة:

## **Select object:**


مهما كان اختيارك, كائن واحد أو عدة كائنات في النقاط التالية بفرض مجموعة من الخيارات التي تنوع طرق الاختيار أو الانتقاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن طرق الاختيار هذه يمكن اعتمادها في معظم أوامر التحرير التي تظهر رسالة كما في المربع أعلاه. 35

1- خيار IAST أ

الاختيار لما سيق بطبع L يمكن استخدامة مثلا مع الأمر Erase لإزالة آخر كائن تم رسمه مثال:

ا محمد جمال قبيعة . مرجع سابق , ص 245

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسة , ص  $^{2}$ 



# شكل (م4-63) الاختيار لما سبق

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [diameter ] <50,0000>: 50

command: erase select object: L

1 Found


select object:

الرسالة بعنى إيجاد آخر كائن تم إنشاؤه في الرسم

# 2<sup>37</sup> Window خيار النافذة

الأمر W يمكن استخدامه بطبع لرسم مربع أو نافذة حول الشكل أو الأشكال فيتم إزالتها جميعا في وقت واحد. '':

"First corner: ''عند الرسالة اختر نقطة خارج الشكل الذي تريد إزالته ''opposite corner' عند الرسالة اختر نقطة مقابلة للنقطة السابقة لإنشاء مربع حول الشكل وعند سحب الماوس في هذه الحالة اختر نقطة مقابلة للنقطة السابقة لإنشاء مربع حول الشكل وعند سحب الماوس في هذه الحالة اختر نقطة مقابلة للنقطة السابقة المربع أو النافذة تم إنشاؤها تلقائيا.



شكل (م4-64) خيار النافذة

 $<sup>^{37}</sup>$  المصدر نفسة , ص  $^{37}$ 

#### مثال

**Command: polygon** 

Enter number of sides <4>:

Specify center of polygon or [Edge]: 100,100

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

Specify radius of circle: 50

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter]: 100

Command: e

ERASE


Select objects: w

Specify first corner: 60,150

Specify opposite corner: 160,50

1 found

**Select objects:** 



شكل (م4-65) مثال للخيار last

38 خيار لإضافة إلى و لإزالة من الاختيار:38

Add & Remove باستخدام الخيارين

أ) للإزالة من الاختيار

اتبع التسلسل التالي:

AutoCAD - Command Line - Drawing1 Command: erase Select objects: r

Remove objects:

 $^{38}$  المصدر نفسة , ص  $^{38}$ 

عند الرسالة Select Object.
اطبع R ثم اضغط Enter.
عند الرسالة Remove object.
عند الرسالة Remove object.
اختر العناصر التي تريد إز التها من مجموعة الاختيار
ب) للإضافة إلى الاختيار
في نفس المجموعة إذا قررت الزيادة أو للإضافة للاختيار اتبع التسلسل التالي:

أطبع "A" لتشغيل الخيار Add الخيار Add اختر العناصر الإضافية . Select Object عند الرسالة عند الرسالة Select Object الرسالة Enter لانهاء الاضافة وتشغيل الأمر.

# 4- اختيار كل عناصر الرسم39

في حال أردت اختيار كل عناصر الرسم لتنفيذ عملية تحررية أخرى عليك أن أن تستخدم الخيار All ليتم تحديد كافة عناصر الرسم . مثال: -

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 100,100


Specify radius of circle or [diameter ] <50,0000>: 50

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [diameter ] <50,0000>: 25



شكل (م4-66) مثال للخيار Window

5- الاختيار يدويا:

بإمكانك اختيار العناصر أو الأشكال التي تريدها يدويا باستخدام الماوس.

6-الخيار Previous:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> المصدر نفسة بص 251

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> ألن ميلر . مرجع سابق , ص 48

و يمكن كتابة الحرف P فقط, ونستفيد منه في عمليات النسخ والنقل لأجزاء مختارة كبلوكات سابقة وذلك باستخدام الخاصية Previous من داخل الأمر copy أو Move و منها يتم الاختيار تلقائيا لأحد البلوكات ثم نسخه و تحريكه, مع ملاحظة أن استخدام الخاصية P يجعل الجهاز يبحث في الذاكرة الخاصة به عن آخر بلوك تم تحريكه أو نسخه (يتذكر مكانه الأصلي و يتم النقل إليه)

في البداية نكتب الأمر: Copy أو Move في البداية نكتب الأمر: Copy أو Move ظهر لنا الرسالة:Select Object تطلب منا اختيار العنصر الذي نريد نسخه ثم نقوم بكتابة الأمر Previous فتظهر لنا الرسالة Base point ثم الرسالة Second point

command : copy
select object : all

2 found


select object:

specify base point or displacement, or [multiple]: 100,100 specify second point or displacement of (use first point as

displacement: 200,100

command : move
select object: p

2 found



شكل (م4-67) مثال للخيار Previous

# الباب الخامس: تغيير رسم قائم

# أوامر اوتوكاد الجديدة في هذا الفصل:-

```
.Move .1
```

.copy .2

.Change .3

.zoom .4

.Rotate .5

.Trim .6

.Scale .7

.Undo .8

.Redo .9

# 1. الأمر Move الأمر. 1

يستخدم هذا الأمر لنقل الرسمة من مكان إلى أخر

الصورة العامة command: Move

<< Select object: >> عند الرسالة

يمكنك استخدام أي من طرق الاختيار لا نتقاء ما تريد نقلة.


يتحول شكل الماوس إلى (مربع) مجرد النقر على أي شكل يتحول خطة إلى منقط بمعنى أنة أصبح منقى (أي مختار )

نقوم بالضغط على Enter

عند الرسالة <<base point or displacement:>> اختر نقطة تكون مرجعا للنقل.

عند الرسالة <<second point or displacement>> اختر الموقع عن طريق طبع إحداثيات أو اختيار نقطة ثانية في نافذة الرسم.

محمد قبيعة . مرجع سابق , ص  $^{41}$ 



# شكل (م4-68) مثال للأمر Move

**Command:** move → Select objects: 1 →

1 found

**Select objects:** →

Specify base point or displacement: 100,200 —

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: -

<u>42. الأمر 42 Copy:</u> يستخدم هذا الأمر لعمل نسخة جديدة من الرسمة الأصلية مع بقاء الرسمة الأصلية في مكانها دون تغيير الصورة العامة للأمر: Copy or cp

عند كتابة الأمر تظهر الرسالة التالية تطلب منك اختيار العنصر الذي تريد نسخه


"select object: "

عند الرسالة "Specify base point or displacement, or [Multiple]: "عند الرسالة المعنانيات تركيز قاعدة الشكل المنسوخ.

" second point of displacement or <use first point as displacement>:"عند الرسالة حدد الموقع للشكل المنسوخ بإدّخال الإحداثيات أو سحب الشكل في النافذة.

مثال:

<sup>42</sup> المصدر نفسة و الصفحات نفسها.






# شكل (م4-69) مثال للأمر Copy

Command: polygon —

Enter number of sides <3>: -Specify center of polygon or [Edge]: 100,100 -Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: -Specify radius of circle: 100 → Command: cp → **COPY** Select objects: 1 — 1 found **Select objects:** Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100 — Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:200,100 -43Change الأمر هو أمر من أوامر برنامج الأوتوكاد يقوم بتغيير خصائص الشكل. طريقة الكتابة: **Command: CHANGE** (1 found )نختار الشكل الذي نريد تغييره فيظهر (Select objects: ) عند الرسالة تظهر الرسالة مره أخرى (Select objects:) أضغط ENTER لإنهاء الاختيار بعد ذلك تظهر الخيارات (:<Properties/<Change point) الخيار ( change point ) هو الافتراضي لتغيير موقع الشكل. لكن إذا أردت تغيير خصائص الشكل تختار properties . أطبع (p) ثم أضغط enter لتظهر رسالة الخيارات كالآتى: Change what property (Color/Elev/LAver/LType/ItScale/Thickness)? Color-1 لتغيير لون الشكل المختار. 2- Elev لتغيير الارتفاع في رسم ذو ثلاثة أبعاد. layer -3 لتغيير الطبقة. 4- Ltype لتغيير نوع الخط الحالى في الشكل المختار إلى نوع آخر. ( Dashed - center - solid ) نلاحظ أن الخيار لا يتغير لأن الخصائص مرتبطة مع بعضها فلابد من تغيير Ltscale لان المسافة بين الشرطتين صغيره جداً افتراضياً ووضعه ( 10) 5- Ltscale لتغيير المقياس لنوع الخط المختار. 6- Thickness لتغيير السماكة في رسم ذو ثلاثة أبعاد.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> المصدر نفسة, ص 289



# شكل (م4-70) مثال للأمر Change

```
Command: c→
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
100.100
Specify radius of circle or [Diameter]: 100 →
Command: 1 -
LINE Specify first point: 0,100 —
Specify next point or [Undo]: 100,200 -
Specify next point or [Undo]: 100, 0 -
Specify next point or [Close/Undo]: 200,100 —
Specify next point or [Close/Undo]: 0,100 —
Specify next point or [Close/Undo]:
Command: cp →
COPY
Select objects: Specify opposite corner: 11 found —
Select objects:
Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100 -
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:(
__ (بالماوس
Command: change →
Select objects: 1 found —
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Specify change point or [Properties]: p —
Enter property to change
[Color/Elev/LAyer/LType/ItScale/LWeight/Thickness]: <a href="https://linear.com/ltype/ltype/ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/">ltype/"</a>
Enter new linetype name <DASHED>: center →
Enter property to change
[Color/Elev/LAyer/LType/ItScale/LWeight/Thickness]: ltscale -
Specify new linetype scale <19.0000>: 20 →
Enter property to change
[Color/Elev/LAyer/LType/ItScale/LWeight/Thickness]: -
```

# 44. الأمر zoom!

في معظم الأحيان أثناء الرسم نجد انه من الصعب جدا إنشاء رسوم التفصيلية بدون تكبير الجزء الذي نعمل عليه, لذلك عن طريق الأمر zoom يمكنك التحكم بحجم أجزاء الرسم (أو الرسم بكامله على الشاشة.

> طريقة الكتابة: Command: zoom -

عند كتابة الأمر Command: zoom تظهر الرسالة التي تتضمن قائمة خيارات الأمر كالآتي:

خبار ات الأمر zoom

All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/XP)/Window/<Real time>:

# ومهمة الخيارات تأتى كالآتى:

1- 11 يكبر الرسم بكامله حتى يقع خارج الحدود

2- center يمكنك من اختيار وسط وارتفاع الشاشة المكبرة عند اختياره بطبع "" C" وضغط Enter تظهر الرسالة:

All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/XP)/Window/<Real time>: c

لاختيار نقطة وسط التكبير **Center point:** 

**Magnification or Height <9.0000>:** 

dynamic-3: يسمح بخانة لعرض الرسم مع استخدام علبة العرض التي تمثل الشاشة

- 4- Extent يكبر حتى أبعاد الرسم
- 5- previous للرجوع إلى العرض السابق (يمكنك الرجوع الي10 عروض سابقة بالتدرج العكسي)
  - 6- scale (x/xp) يجب إدخال رقم موجب positive لتعيين عامل التكبير بالنسبة للعرض الأصلى.
    - 7- Window تختار نقطتين متقابلتين لمربع فيتم تكبير الأشكال لتعبئ حجمها.
      - 8- Real time للتكبير أو التصغير بحجم مخصص.

45 الأمر 45 Rotate المناعة في الاتجاه هو أمر من أوامر الاوتوكاد بحيث يقوم بتدوير الشكل وتلفيفه بأي اتجاه عكس عقارب الساعة في الاتجاه الموجب, ومع عقارب الساعة في الاتجاه السالب.

**Command: rotate** 

المصدر نفسة, ص <sup>44</sup>223


المصدر نفسة , ص <sup>45</sup>269

**Select objects: 1 found** 

**Select objects: Base point:** 

< Rotation angle > / Reference:

مثال:



# شكل (م4-71) مثال للأمر Rotate

**Command: rotate** →

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 →

Select objects: Specify opposite corner: 1 found -

**Select objects:** →

Specify base point: 100,100 —

Specify rotation angle or [Reference]: 180 →

 $\frac{Trim}{6}$  نظراً لقوته ودقته العالية فهو يقوم بتقطيع هو أمر من أوامر الأتوكاد القوية و هو أقوى من الأمر (break) نظراً لقوته ودقته العالية فهو يقوم بتقطيع الرسمة أو الجزء المطلوب منها ويجب أن نحدد أولاً الجزء القاطع وقد يكون أشياء متعددة وكذلك نحدد الجزء

#### **Command: trim**

(Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend


**Select objects: 1 found** 

**Select objects:** 

<Select object to trim>/Project/Edge/Undo:

مثال:

 $<sup>^{46}</sup>$ 90 ألن ميلر . مرجع سابق  $_{ ext{r}}$  ص



# شكل (م4-72) مثال للأمر Trim

Command: c -CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0, 0 -Specify radius of circle or [Diameter] <100.0000>: 200 → Command: c -CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200, 0 -Specify radius of circle or [Diameter] <200.0000>: 200 — Command: c -CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 400, 0 -Specify radius of circle or [Diameter] <200.0000>: → **Command: trim → Current settings: Projection=UCS Edge=None** Select cutting edges... Select objects: all → 3 found التحديد بالماوس للجزء القاطع والمقطوع): Select object to trim or [Project/Edge/Undo] Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: -Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: -Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: -

# 7. الأمر scale (تغيير حجم الشكل) 47:

يساعد هذا الأمر على تغيير حجم الشكل أو الرسم بكامله (يكبر ويصغر الشكل أو الرسم بشكل متناسب).

**Command: scale** 

طريقة كتابة الأمر

عند الرسالة استخدم أي من طرق الانتقاء لاختيار الأشكال Select objects: 1 foundوعند نفس الرسالة اضغط Enter لإنهاء الاختيار

Select objects: →

محمد قبيعة . مرجع سابق , ص <sup>47</sup>271

عند هذه الرسالة اختر نقطة القاعدة لتغيير الحجم :Base point

<Scale factor>/Reference:

### عند الرسالة السابقة يقسم عملك إلى اتجاهين اثنين:

Scale factor-1 أو عامل المقياس يستخدم لتعيين قيمة التكبير أو التصغير في الحجم


Reference -2 الذي يمكنك من تعيين حجم جديد بالنسبة لبعد موجود.

فعند الرسالة<< Scale factor>/Reference: >> أطبع

Reference length <1>: 2 وليكن الطول الحالي وليكن الطول الحالي وليكن

New length: 4 عند الرسالة ادخل الطول الجديد للشكل وليكن

مثال:



# شكل (م4-73) مثال للأمر scale

**Command: line** →

Specify first point: 0, 0 —

Specify next point or [Undo]: @100<120 \( \to \)
Specify next point or [Undo]: @100<-120 \( \to \)
Specify next point or [Close/Undo]: @100<0 \( \to \)

Specify next point or [Close/Undo]: →

Command: cp →

**COPY** 

Select objects: 1-

1 found

Select objects: all —

3 found (1 duplicate), 3 totals

Select objects: →

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 0, 0 — Specify second point of displacement or <use first point as

displacement>:@200<0 -

**Command: scale** → Select objects: 1—

1 found

Select objects: 1 found, 2 totals Select objects: 1 found, 3 total

Specify base point: @100<0 -

Specify scale factor or [Reference]: .5 —

# 8.الأمر Undo 188

بعد إنهاء أحد الأمرين line و pline تجد أن الخيار undo من القائمة edit والأمر undo يعملان بطريقة مختلفة على الرغم من أن مهمة كلاهما هي التراجع عن أو إلغاء آخر عمل قمت به.

#### **Command: undo**

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/Begin/End/Mark/Back]:<1>

الافتراضي هو <number> حيث تدخل الرقم المتسلسل للأمر الذي تريد إلغاء تنفيذه. فإذا أدخلت "1" يتم التراجع عن آخر أمر, وإذا أدخلت "2" يتم التراجع عن الأمر ما قبل الأخير.

الخيارات الباقية من الأمر undoتأتى كالتالى:

On/off <on>: عند تشغيله بطبع "A" تظهر الرسالة : Auto .1

- 2. عند تشغيل الخيار (on) auto عن أي مجموعة أوامر تم استخدامها سابقاً لإضافة عنصر معين للرسم. أما إذا تم إيقاف الخيار نفسه عن العمل (off) يتم التراجع عن كل أمر في المجموعة بمفردة.
  - 3. Control ويضم ثلاث خصائص بداخلة
  - a. All: لابقاء كل خيارات الأمر undoفعالة أو عاملة.
    - .wone .b لإيقاف الأمر None
    - one .c. التحديد مهمة undo بخيار واحد.
- 4. begin : يجمع سلسلة من العمليات حيث تصبح كل العمليات التالية جزء من المجموعة إلى أن يتم إيقاف التجميع عن طريق end
  - 5. End: ينهى تجميع End.
  - 6. Mark: يضيف علامة ضمن ملف undoيتم التراجع عن كل شي قبلها.
    - 7. Back: يتم التراجع عن كل ما تم تنفيذه في الرسم كاملا.

أما Redo يعمل فقط في حال استخدامه مباشرة بعد التراجع عن عملية معينة باستخدام undo

المصدر نفسة , ص <sup>48</sup>165

<sup>49</sup> المصدر نفسة ص 167

. وهذا الأمر يسترجع خطوط متعددة الاحتمالات polylines تم إلغاءها باستخدام undo الموجود ضمن قائمة خيارات الأمر pline.

# الباب السادس: النصبوص



تتطلب الرسوم التقنية عادة نوعا معينا من النصوص أو الحروف. والاوتوكاد يمكنك من إضافة مثل هذا النص بسرعة وسهولة. ولديك العديد من الأساليب والإحجام الطباعية لتختار من بينها, مما يعزز المظهر الاحترافي في عملك. وبالرغم من أنك قد تستخدم القليل من أساليب الطبع بشكل روتيني فكلما زادت خبرتك بأوتوكاد, قد تكتشف استخدامات أخرى لهذه الميزة المتعددة الجوانب. فيمكنك مثلا انشاء شعارك الخاص بك وجعله يظهر على كل من رسومك.

# والأوامر الجديدة في هذا الفصل

Text .1

- Mtext .2
- Dtext .3
- **Qtext** .4

# : الأمر Text الأمر. 1

الأمر text مسئولا عن إضافة النصوص ذات السطر الواحد على الرسم.

طريقة كتابته:

**Command:** text

Command: text
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000
Enter an option

[Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

## Justify/Style/< Start point >:

تظهر الرسالة

الخيار Start point هو التجهيز المفترض للأمر text الذي يسمح لك باختيار نقطة في نافذة الرسم

(أو إدخال إحداثياتها) يبدأ النص منها.

بعد اختيار النقطة تظهر الرسالة

Height <2.5000>:

لإدخال ارتفاع Height للنص, يتلوه الرسالة

**Rotation angle <0>:** 

لإدخال زاوية سيتم تدوير النص عليها.

بعد اعتماد الزاوية تظهر الرسالة الأخيرة

**Text:** 

لإعلامك عن إمكانية استقبال النص. ادخل نصك ثم اضغط Enter

لضبط النص نختار الخيار Justify (بطبع << J>> وضغط Enter ) من قائمة خيارات الأمر Text, تظهر لك رسالة تحتوي قائمة خيارات للضبط كالآتى:

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> المصدر نفسة , ص ص 237 - 241

**Command:** text

Justify/Style/<Start point>: j

## Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR:

# هذه الخيارات تأتى كالتالى:

- 1- Align: يمكنك اختيار نقطتين لحشر نصك بينهما مع ضبط ارتفاع النص تلقائيا.
  - 2- Fit: مثل الخيار Align لكنه يسمح باختيار الارتفاع الذي تريده للنص.
- Center-3: يمكنك من اختيار نقطة الوسط لخط القاعدة للنص, فيتم تركيزه ليتوسطها (أي القاعدة).
  - 4- Middle: يمكنك من توسيط النص أفقيا وعموديا على نقطة تعينها.
    - 5- Right :يوازي النص من جهة زاوية أسفل اليمين.
    - Top, Left اختصار TL-6 لموازاة النص من زاوية أعلى اليسار.
      - Top, Center اختصار TC-7 لموازاة النص من أعلى الوسط.
  - Top, Right : اختصار Tr-8 لموازاة النص من زاوية أعلى اليمين.
  - Middle, Left اختصار الموازاة النص من اليسار للوسط.
  - Middle, Center اختصار Middle, Center لموازاة النص من وسط الوسط(أفقيا و عموديا)
    - MR-11 : اختصار Middle, Right لموازاة النص من يمين الوسط.
    - Bottom, Left : اختصار Bt-12 : اختصار Bottom, Left
    - Bottom, Center: اختصار Bottom, Center لموازاة النص من زاوية أسفل الوسط.
    - BR-14: اختصار Bottom, Right لموازاة النص من زاوية أسفل اليمين.

ولاختيار نمط للنص (نمط النصوص يعني تنويع الخط المعتمد فيها), التنويع يكون ضمن النوع, الارتفاع, العرض, زاوية الانحدار وامتيازات أخرى. والتحكم بنمط النص يتم عن طريق الخيار Style من قائمة خيارات الأمر Text.

Command: text

Justify/Style/<Start point>: S

تظهر هذه الرسالة ?:<Style name (or ?) حظهر هذه الرسالة

عند هذه الرسالة أمامك خيار من ثلاثة:

1-اضغط Enter لتشغيل النمط الحالي.

2- اطبع اسم نمط تم إنشاءه سابقاً باستخدام الأمر Style.

3- اطبع <<?>> ثم اضغط Enter للحصول على قائمة بالأنماط المتوفرة. إدخال <<?>> يعطيك الرسالة التالية:

Text style(s) to list <\*>:

حيث يمكنك إدخال أنماط معينة أو ضغط Enter مباشرة لعرض كل أنماط النصوص المتوفرة في نافذة النصوص.

## النمط الخاص

باستخدام الأمر style يمكنك من انشاء أو تعديل أنماط خطوط أو عرض الأنماط المتوفرة.

اطبع style ثم اضغط.

ليظهر مربع حوار كما في الشكل التالي




شكل (م4-47) مربع حوار Text Style

تستخدم هذا المربع لتعريف النمط الخاص بك مثل اسمه, نوع الخطوط فيه, تنسيق الخطوط, ومؤشراتها الخاصة.

## 2.الأمر 51Mtext:

لإدخال أكثر من سطر من النصوص في ACAD, تستخدم الأمر mtext الذي ينقلك إلى محرر نصوص حيث تتمكن من إدخال اسطر النص لديك دفعة واحدة, وتنسيقها وتحريرها.

Command: mtext



## شكل (م4-75) محرر النصوص للأمر Multi Line

## 3. الأمر 52 Dtext:

هذا الأمر يمكنك من رؤية النص على الشاشة أثناء طبعه. خياراته تتطابق مع خيارات الأمر Enter لأمر يمكنك من رؤية النص على الشاشة أثناء طبعه. خياراته تتطابق مع خيارات الأمر TEXT . لإدخال عدة اسطر, تكتفي بضغط Enter للانتقال إلى السطر الجديد, وتضغط مرتين متتاليتين لإنهاء الأمر.

Command: dtext

## 4.الأمر 53<u>Otext:</u>

لأن إعادة إنشاء, رسم وتخطيط النصوص يتطلب الكثير من الوقت في ACAD, يمكنك اعتماد نظام النص السريع Quick Text mode الذي يجعل النصوص ظاهرة كمستطيلات بارتفاع يساوي ارتفاع كل النصوص الموجودة, مما يسرع إعادة إنشائها وتخطيطها (طبعها). تشغيل هذا النظام وايقافة عن العمل يتم عن طريق الأمر QTEXT.

طريقة كتابة الأمر:

**Command: qtext** 

عند الرسالة <<ON/Off>> اطبع ON ثم اضغط

ON/OFF <OFF>: on النص السريع Enter

 $<sup>^{51}</sup>$  المصدر نفسة , ص  $^{51}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> المصدر نفسة , ص 241

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> المصدر نفسة, ص 242

# الباب السايع "طريقات متقدمه

## أوامر اوتوكاد الجديدة في هذا الفصل:-

- .Array .1
  - .Pline .2
  - Pedit .3
  - .Dim .4
- .Hatch .5
- .Bhatch .6
  - .Block .7
  - .Insert .8
- .Explode .9
- .Mirror .10
  - .Color .11

.Sketch .12

.Fillet .13

.Break .14

.Chamfer .15

.Erase .16


## 1.الأمر Array:

من أوامر الرسم, وهو أمر يكرر الرسم المحدد بعدد مرات يضعها المستخدم ويندرج داخله خيارين رئيسيين وهما طريقتين للتكرار:

إما التكرار بشكل صفوف وأعمدة <R> أو التكرار بطريقة دورانية <P> إما التكرار بشكل صفوف وأعمدة <R> التكرار بشكل صفوف وأعمدة <P> أو التكرار بشكل التكرار بشكرار بشكل التكرار بشكرار بشكل التكرار التكرار

والخيار النشط دائما هو <R>، فإذا أردنا التكرار بشكل صفوف وأعمدة نكتب الحرف P. عند اختيار R يسأل عن مركز الدوران أو نقطة الدوران, بعد تحديدها يسأل عن عدد الوحدات المطلوب رسمها بهذا الأمر, ثم يقوم بالسؤال عن قيمة الزاوية التي يريد المستخدم نسخ الأشكال في نطاقها, وهل يقوم بتدوير الأشكال أثناء النسخ أو لا؟ وعند تحديد جميع ما سبق يتم النسخ بالاعتماد على تلك المعلومات. أما عند اختيار الخيار الثاني في الأمر وهو R أي الرسم في شكل صفوف وأعمدة, يبدأ بالسؤال عن عدد الصفوف والأعمدة المطلوبة, وبعد تحديدها يتم السؤال عن المسافات البينية بين الصفوف, ثم المسافات البينية بين الأعمدة, ونعني بالمسافات البينية هنا أي المسافة بن كل نقطتين متناظرتين على الرسم, أو المسافة بين بداية الرسم الأول وبداية الرسم الثاني, وليس المسافة بين نهاية الرسم الأول وبداية الرسم الثاني.

## مثا<u>ل:</u>



## شكل (م4-76) مثال للأمر Array

الأوامر

Command: array Select objects: l

found 1

**Select objects:** 

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:

Enter the number of rows (---) <1>: 4
Enter the number of columns (|||) <1> 4

<sup>295-293</sup> محمد قبيعة . مرجع سابق , ص ص 54

2. الأمر poly line(pline) الخطوط المتعددة الاحتمالات 55 هو أمر من أوامر اوتوكاد بحيث يستطيع أن يرسم الخطوط لكنه يرسمها كوحدة واحده وهناك فرق بين pline فعند استخدام الأمر erase مع pline فإنه يحذف جميع الرسم لأنه يتعامل معه كوحدة واحده وليست أجزاء كما في الأمر line

الأمر pline يعمل مثل الأمر line مع خيارات إضافية تتيح إمكانية التعامل مع قطعة واحدة ككائن واحد.

**Command: pline** 

</frem point >> عند الرسالة

تظهر الرسالة مع قائمة الخيارات كالتالي:

Current line width is 0.0000 Arc /close/half width/ undo/width/<end point line>

**Command:** pline

اختر نقطة البداية للخط from point:

اطبع<w> لاختيار width

تظهر الرسالة <starting width <0.0000>

( العرض الذي ادخلتة في الرسالة السابقة) ending width

العرض الذي تُدخلة ضمن starting width يصبح الافتراضي في ending width وإذا أردت إبقاء الخط بنفس عرضة من البداية للنهاية تضغط enter مباشرة عند الرسالة ending width.

#### استخدام الخيار Half width ِ

هذا الخيار من خيارات ( pline) يمكنك من تعيين العرض من وسط الخط إلى إحدى جوانبة (البداية و

أى أن العرض سوف يتزايد من الوسط ليصل إلى القيمة التي حددتها في نهاية الخط

#### طريقة كتابتة

#### **Command: pline**

نطبع ((H)) لاختيار half width

عند الرسالة <<: <starting half\_width <0.0000>> اطبع العرض من البداية إلى وسط الخط. عند الرسالة << ending half \_width <0.0000 حند الرسالة الخط.

اضغط enter لإنهاء الأمر pline.

#### مثال:

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> أنظر المصدر نفسة ص 301



## شكل (م4-77) مثال للخيار Width

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w —

**Command:** pline →

Specify start point: 0, 0 → Current line-width is 0.0000

```
Specify starting width <0.0000>:30 \rightarrow
Specify ending width <30.0000>: 60 \rightarrow
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 200,200 —
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 200, 0 -
Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/Undo/Width]: →
                                                                        Pedit 56 الأمر, 3
هو أمر من أوامر أوتوكاد يقوم بإعادة التحرير للمضلع edit polygon و نستطيع استخدامه و تطبيقه على
                                                               الخطوط المرسومة بالأمر pline
                                                                              طريقة كتابته:
                                                                      Command: Pedit
                 تظهر الرسالة: << select Polyline >> نختار خط متعدد الاحتمالات pline ثم
                                                              تظهر قائمة خيارات للأمر pedit
Close/join/width/editvertex/fit/Spline/Decurve/Ltypegen/undo/exit<x>:
                                                            - الخيار إقفال و فتح الخطوط:close
                                                 إذا أردت إقفال خط متعدد الاحتمالات تطبع close
                                    و هذا الخيار يتحول إلى openتطبع<<o>> إذا أردت فتح الخط.
                                                                           - الخيار width:
                                                           يقوم بتكبير عرض (سماكة) الخطوط
            عندما تظهر الرسالة <<select Polvline:>> اختر الخط الذي تريد تغيير عرضه اسماكته ال
                                                                       بعد ذلك أطبع <<w>>>
              عند الرسالة <<enter new width for all segments:>> تدخل العرض الجديد للخط
                                                                             بعد ذلك enter
                                             و بعد ذلك تتغير سماكة الخط حسب القيم التي اعتمدتها
                                                                       - الخيار edit vertex
                                                       و هو تغيير زاوية أو نقطة مماس الخطوط
```


<sup>56</sup> المصدر نفسة ص ص ص 307 -310

# أطبع <<e>>> أول حرف من الخيار. فتظهر عدة خصائص منه:

#### Next/previous/break/insert/move/regen/strightine/tangent/width/exit<n>

- 1- Next: ينقل إلى الزاوية أو المماس التالي في الخط.
- 2- Previous: ينقُل إلى الزاوية أو المماس السَّابق في الخط
  - Break : يكسر أو يلغي جزء من الخط.
  - 4- Insert: يضيف زاوية جديد إلى الخط.
  - move: ينقل زاوية الخط إلى موقع جديد.
  - 6- Regen: يعيد إنشاء النسخة المعدلة من الخط.
    - strightine -7: لشد قطع الخط.
  - tangent: يعين اتجاه المماس بضبطه على المنحني.
    - width -9: يغير عرض (سمك) الخط.
    - Exit -10 يعيدك إلى قائمة خيارات: Dedit

#### مثال:



## شكل (م4-78) مثال للخيار Spline من الأمر 78-4

**Command: pline** —

Specify start point: 0, 0 → Current line-width is 2.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 50, 50


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 100, 0 -

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 150, 50 —

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 200, 0 -

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 250, 50 — Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width:[Command: pedit — Select Polyline — :

Enter an option [Close/Join/Width/Edit]: — vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: spline — Enter an option [Close/Join/Width/Edit/vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: —



## شكل (م4-79) مثال للخيار Fit من الأمر 79-4

Command: pline 
Specify start point: 0, 0 
Current line-width is 2.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 50, 50 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 100, 0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 150, 50 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 200, 0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 250, 50 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Wi

gen/Undo]: —

## 4.الأمر Dim <sup>57</sup>.

الأمر DIM: كل الأعمال والتعديلات ضمن الأبعاد في البرنامج اوتوكاد تتم ضمن نظام الأبعاد. للدخول ضمن نظام الأبعاد نستخدم الأمر DIM ويتم كتابته بالشكل التالي:

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> المصدر نفسة . ص ص 334 - 335


#### **COMMAND: DIM**

#### ويمكن إنهاءه بطبع E ثم ENTER

ويندرج منه عدة خصائص:

- ALIGNED البعد الخطي
- ANGULAR بعد الزوايا
- CENTER يرسم علامة أو خط محور خلال الدوائر والأقواس
  - DIAMETER بعد القطر
- EXIT يعيدك إلى نظام الأوامر العادي <<COMMAND>>
  - HORIZONTAL بعد خطي مع خط أفقى
  - RERTICAL البعد الخطى مع خط عمودي
    - LEADERيرسم قائد لنص البعد
      - RADIUS بعد نصف القطر
    - ROTATED بعد خطى على زاوية معينه
      - STYLE بيدل إلى نمط نص جديد

مثال:



شكل (م4-80) مثال الأمر Dim

**Command:** dim →

Dim: scale →

Enter new value for dimension variable <1.0000>: 12 -

Dim: align →

Specify first extension line origin or <select object>: →

Specify second extension line origin: →

**Specify dimension line location or** 

Mtext/Text/Angle[Enter dimension text] <100>: →

## hatch الأمر.5

وهو الأمر الذي يساعد على رسم خطوط الأقسام ونماذج أخرى. تسلسل هذا الأمر يأتي كالتالي:

**Command:** hatch

Enter pattern name or [?/Solid/User defined] <ANGLE>:


تظهر الرسالة

من خلال هذه القائمة تنفذ العديد من عمليات التقسيم والتحكم بها في البرنامج ACAD. في حال من خلال هذه القائمة تنفذ العديد من عمليات التقسيم والتحكم بها في الرسالة التالية:

**Pattern(s) to list <\*>:** 

للتمكن من عرض اسم (أو أسماء )فتحات معينة, أو تضغط Enter (للقبول بالاختيار المفترض\*)الذي يعرض كل نماذج الفتحات في نافذة النصوص ضمن ACAD.

## مثا*ل:*



شكل (م4-81) مثال الأمر Bhatch

Command: c →

**CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:** 

**100,100 —** 

Specify radius of circle or [Diameter]: 100 -

Command: cp →

**COPY** 

Select objects: 1 →

1 found

**Select objects:** →

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100 →

**Specify second point of displacement or < use first point as displacement>:** 

**300,100 →** 

**Command:** hatch →

Enter a pattern name or [? /Solid/User defined] <ANGLE>: steel —

Specify a scale for the pattern <1.0000>: →

Specify an angle for the pattern  $<0>: \rightarrow$ 

Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,


Select objects: 1 found →

**Select objects:** →

<u>Bhatch الأمر</u> <u>Bhatch الأمر</u> hatch فهو يؤدي نفس مهمة الأمر hatch الكنة بواسطة مربع حوار. طريقة الكتابة

**Command: Bhatch** 

#### فيظهر مربع الحوار التالى:



## شكل (م4-82) مربع حوار Bhatch لتبويب 82-4


فهذا الأمر يضمن إضافة المساحة المطلوبة بدون اضطرار لاختيارها بحذر كما هو الحال مع الأمر hatch مع الأمر Bhatch كل ما عليك هو اختيار داخل المساحة المقفلة التي تريد إضافة النموذج إليها. من القائمة المسقطة pattern تختار النموذج ألي يناسبك مع عرض نموذج عنه في المربع. وإذا أردت المزيد من الخيارات تختار تبويب Advanced الذي يعرض مربع الحوار كما في الشكل التالي:

 $^{58}$  المصدر نفسة  $^{-}$  ص



#### شكل (م4-83) مربع حوار Bhatch لتبويب (م8-4

#### مثال:



## شكل (م4-48) مثال للأمر Bhatch

## 7.الأمر Block الأمر.

يمكنك من رسم رمز مره واحده وإضافته في أي مكان تحتاجه أي ترسم أشكال ثم تحفظها كبلوكات الاستخدامها لاحقا

لا حظ إن أمر BLOCK يقوم بحفظ الرسم مؤقتا في الذاكرة أي ليس ثابتا طريقة كتابته:

#### **Command: block**

>>> عند هذه الرسالة اطبع اسم للبلوك ليتم حفظة تحته

<: insertion base point >>> اختر نقطة ستكون نقطة حشر البلوك في رسوم أخرى.

<select object :>> عند هذة الرسالة اختر البلوك.

ثم ENTER لإنهاء الاختيار.

ملاحظة \*اسم البلوك يجب إلا يتعدى ال 31 رمزا. ويعلمك اوتوكاد بشأن إنشاء البلوك عندما يختفي من على الشاشة, فيصبح جزءا من ملف الرسم الحالي ولا يمكن استخدامة سوى عليه.

استخدام البلوكات في الرسم:

بمجرد انشاء البلوك تصبح عملية إضافته أو حشره في الرسم عمليه سهله باستخدام الأمر

## 8.الأمر Insert

 $<sup>^{59}</sup>$  المصدر نفسة . ص  $^{59}$ 

المصدر نفسة  $_{\cdot}$  ص 385

#### عليك أولا معرفة موقع نقطة الحشر للبلوك ثم تستخدم الأمر INSERT طريقة الكتابة:

**Command: insert** 

البلوك <<block name (OR?):>>

<: insertion point :>>

<<X SCALE FACTOR<1>/CORNER/XYZ :>>


اطبع أي رقم للمقياس لقبو ل المفترض

<< Y SCALE FACTOR (DEFAULT=X:>>

اطبع قيمه لمقياس المحور Y ثم ENTER

عند الرسالة <<:ROTATION ANGLE<0>:>> اختر نقطة قيمة زاوية تدوير البلوك ثم ENTER

#### مثال:



## شكل (م4-85) مثال للأمر Block & Insert) مثال للأمر

```
Command: c -
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
100,100
Specify radius of circle or [Diameter]: 100 —
Command: 1-
LINE Specify first point: 50, 50 —
Specify next point or [Undo]: 150, 50 —
Specify next point or [Undo]: 150,150 —
Specify next point or [Close/Undo]: 50,150 —
Specify next point or [Close/Undo]: 50, 50 —
Specify next point or [Close/Undo]: →
Command: c -
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:175,100 -
Specify radius of circle or [Diameter] <100.0000>: 25 -
Command: array →
Select objects: 1 →
1 found
Select objects: -
```

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p — Specify center point of array: 100,100 → Enter the number of items in the array: 8 -1 Specify the angle to fill (+=ccw, -=ccw) <360 $>: <math>\rightarrow$ Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: → **Command: fillet** → Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 → Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: radius — Specify fillet radius <10.0000>: 15 → **Command:** fillet → Current settings: Mode = TRIM, Radius = 15.0000 → Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: -Select second object: — **Command:** fillet → Current settings: Mode = TRIM, Radius = 15.0000 → Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: — **Command:** block → Select objects: all — 15 found Select objects: — **Command:** insert → Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: scale -Specify scale factor for XYZ axes: .4 — Specify insertion point: 250,100 →

## 9. أمر التفجير الرسم:Explode

Command: Explode

. عند الرسالة << select object اختر الخط المرسوم بالأمر pline عند الرسالة اضغط enter إنهاء الاختيار.

## 10.أمر Mirror

<sup>61</sup> المصدر نفسة . ص 392

 $<sup>^{62}</sup>$  المصدر نفسة . ص  $^{62}$ 

من أوامر الرسم ومن الأوامر المساعدة في الرسم يستخدم هذا الأمر لعمل نسخة من الرسم مع قلب الرسم بحيث تصبح الرسم الأصلية والنسخة كأنها متطابقتين حول محور.

طريقة الكتابة

#### **Command: mirror**


عند ظهور الرسالة <>Select objects:>> اختر الشكل الذي تريد إنشاء انعكاس له.

عند الرسالة <> First point of mirror line:>> أختر أول نقطة على أو بعيدة عن الشكل ليتم تنفيذ الانعكاس انطلاقا منها.

عند الرسالة <> Second point >> انختار نقطة البعد الثانية للانعكاس.

عند الرسالة "Delete old objects?<N>" أطبع <y> لإلغاء الشكل الأساسي وإبقاء انعكاسه أو اضغط مباشرة للإبقاء على الشكل وانعكاسه.

#### مثال:



#### شكل (م4-86) مثال للأمر mirror

Command: polygon —

Enter number of sides <6>: —

Specify center of polygon or [Edge]: e —

Specify first endpoint of edge: 50, 50 —

Specify second endpoint of edge: 100, 50 —

**Command: text** →

Current text style: "Standard" Text height: 28.8675 →

Specify start point of text or [Justify/Style]: →

Specify height <28.8675>: -

Specify rotation angle of text <0>: →

Enter text: AutoCAD → Command: mirror → Select objects: 1 →

1 found

**Select objects: →** 

Specify first point of mirror line: 50, 50 —

## 11. أمر تغيير اللون Color<sup>63</sup>

**Command: color** 

New object color <BYLAYER>: red

نغير اللون الافتراضي إلى اللون الأحمر

الأرقام السبعة الأولى الثابتة للألوان هي كالأتي:

اللون	الرقم
احمر Red	1
اصفر Yellow	2
اخضر Green	3
ازرق سماوي Cyan	4
ازرق Blue	5
احمر مزرق Magenta	6
ابْیض White	7

#### جدول (م4-87) أرقام الألوان السبعة الثابتة في أتوكاد



شكل (م4-88) ألوان أوتوكاد

## : 64 Sketch الأمر. 12

يستخدم هذا الأمر لإنجاز الرسوم الحرة والغير معرفة ضمن الأشكال الهندسية أو الخطوط المستقيمة. يعمل أمر SKETCH بصوره مختلفة عن أوامر الرسم الأخرى في البرنامج, يجب استخدام الفاره كما لو كانت قلما فتنقر زر الفارة مره لوضع القلم على الرسم وتنقر مره أخرى لرفع القلم وإذا كنت راضيا عن النتائج التي حصلت عليها يمكنك أن تسجل هذه الأوامر في الرسم وإذا لم تكن راضي يمكنك مسح جزء من الرسم الحر أو تمسحه كاملا وتبدأ من جديد

 $<sup>^{63}</sup>$  المصدر نفسة . ص  $^{63}$ 

<sup>64</sup> المصدر نفسة . ص 164

يمكن تشغيل هذا الخيار بإدخال الأمر SKETCH ضمن نقطة أوامر ACAD.

**Command: sketch** 

لتظهر لك الرسالة حيث <1.0000>هو التجهيز الحالى

**Record increment <1.0000>:** 

آلـ Record increment هو طول كل وحده أو عنصر من الرسم الحر الذي يتم إنشاءه مع تحريك المؤشر. حسب التجهيز الحالي (1), الأشكال الحرة ستتكون من خطوط بطول (1)وحدة كل منها. عند الاعماد بشأن الزيادة Record increment تظهر قائمة الخيارات كالتالي

Sketch. Pen exit Quit Record Erase Connect.

هذه الخيارات تساعدك على الشروع في الرسم, تعديل الزيادة , الغاء ماتم رسمه, ووصل الرسوم ببعضها وأخيرا إنهاء الأمر SKETCH


## 13. أصر Fillet. أصر

أمر تنعيم الزوايا وهو أقوى من أمر Chamfer بحيث انة يقوم بإزالة الإطراف المدببة ويجعل بدلا عنها طرف مقوس أو دائري وهو يعمل مع الأجزاء المفردة وليست المرسومة كوحدة واحده

أولا كيف تقوم بتنعيم زوايا مربع أو مثلث قم أو أي زاوية قائمه بالاتي:

fillet اكتب أمر

<sup>65</sup> المصدر نفسة . ص 256




شكل (م4-89) خطوات ا لأمر Fillet

#### طريقه كتابتة:

**Command: Fillet** 

 $Polyline \backslash Radius \backslash Trim \backslash select \ first \ object > : R$ 

فتظهر الرساله Radius نختار الخيار Fillet Radius<10.000>:15



```
Command: line —
LINE Specify first point: 100,100
Specify next point or [Undo]: @200<0 -
Specify next point or [Undo]: @200<90 🚚
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180 -
Specify next point or [Close/Undo]: @100<270 -
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180 -
Specify next point or [Close/Undo]: @100<270 →
Specify next point or [Close/Undo]: →
Command: fillet →
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 →
التحديد بالماوس للضلعين): Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: التحديد بالماوس للضلعين)
Select second object →:
Command: fillet →
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 -
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Select second object: —
```

14.14 الأمر Break هو أمر من أوامر التحسينات يقوم بالقطع بين نقطتين في الخطوط وكذلك في الدائرة ويكون عكس عقارب الساعة. الساعة. طريقه كتابته:

Command: break Select object:

عند الرسالة first break point: نحدد النقطة الأولى للقطع وعند الرسالة second break point:

مثال:

Command: polygon -

Enter number of sides <4>: 5 →

Specify center of polygon or [Edge]: 100,100 -

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: →

**Specify radius of circle: 100** →

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  $100,100 \rightarrow$ 

Specify radius of circle or [Diameter]: 100 -

**Command:** break →

Specify second break point or [First point]: →

Command: u —

**BREAK** 


**Command:** break →

Select object: →

Specify second break point or [First point]: f—

Specify first break point: →

Specify second break point: —



شكل (م4-91) مثال لأمر Break

## .15 الأمر Chamfer:

يقوم برسم الأشكال المشطوفة والمشطوف Chamfer هو سطح بزاوية صغيرة يستخدم لشطف زاوية حادة. يعرف ACAD المشطوف كأي زاوية بمقياس معين على الرسم. حجم المشطوف يمكن إيجاده عن طريق مسافته من الزاوية.

المشطوف ذو الزاوية يتساوى في المسافة من الزاوية وفي كل اتجاه.

الشطف ممكن أن يتم بين خطين قد يتقاطعا عند نقطة أو لا يتقاطعا, وذلك باستخدام الأمر Chamfer.

#### Command: chamfer

عند الرسالة (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

Distance اطبع <<D>> ثم اضغط Enter اطبع <<D>> اطبع <<D>> اطبع حالاً ></D

عند الرسالة Enter first chamfer distance <10.0000>: 25


ادخل مسافة للشطف ادخل 25 على سبيل المثال ثم اضغط Enter


Enter second chamfer distance <25.0000>: عند الرسالة

ادخل المسافة الثانية للشطف ثم اضغط Enter أو اضغط Enter مباشرة للقبول بالمسافة الحالية.

ما أدخلته من قيم للمسافات في الزوايا المشطوفة يبقى عاملا إلى أن تغيره. بعد التجهيز أعلاه, تصبح جاهزاً لإنشاء زاوية حادة من خطين موجودين كالآتى:

- اطبع الأمر Chamfer ثم اضغط زر
- عند رسالة الأمر Chamfer اختر الخط الأول.
- عند الرسالة <>Select second line:>> اختر الخط الثاني مثال:





شكل (م4-92) مثال لأمر Chamfer

 $<sup>^{67}</sup>$  المصدر نفسة  $_{\cdot}$  ص

**Command: polygon** Enter number of sides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: 100,100 :<Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I Specify radius of circle: 100 Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100 Specify radius of circle or [Diameter]: 100 **Command: chamfer** TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000) Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance <10.0000>: 25 Specify second chamfer distance <25.0000>: 25 **Command: chamfer** TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 25.0000, Dist2 = 25.0000) :[Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method :Select second line Command: chamfer TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 25.0000, Dist2 = 25.0000) :[Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method **Select second line** هذا الأمر يعمل كاستخدام الممحاة لإزالة الغير مطلوب من رسمك لكن مع امتياز عن الممحاة و هو إمكانية استرجاع ما أزيل عن غير قصد باستخدام 00Ds ط بقة الكتابة. **Command:** erase عند الرسالة: <select object:>> أختر الشكل الذي تريد إزالته. عند الرسالة: <<select object:>>> أختر عنصراً آخر لازالته. و هناك عدة طرق للانتقاء كما تعلمت في الفصل السابق شكل (م4-93) مثال لأمر Erase

مثال:

**Command: line** 

Specify first point: 100,100

Specify next point or [Undo]: @100<0 Specify next point or [Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @100<180 Specify next point or [Close/Undo]: @100<270

:[Specify next point or [Close/Undo


**Command: e** 

**ERASE** 

found 1Select objects: last :Select objects



المطلوب رسم مثلث متساوي الأضلاع داخل دائرة وتقع رؤوسه على محيط الدائرة وطول ضلع المثلث 100 والنقطة c احداثيها (50,50)



#### شكل (م4-94) مثال المسألة الأولى

#### الحل:

1. نوجد ارتفاع المثلث AFلمعرفة ألأحداثي الصادي للرأس A

sin 60=Af / 100  $AF = \sin 60*100$ Af=86.6=hight

وهو ارتفاع المثلث

2. نوجد مركز الدائرة وهي عبارة عن نقطة التقاء متوسطات المثلث ونقطة تقاطع المتوسطات تبعد ثلثين من الرأس وثلث من الضلع

 $(100, 78.87) = (100, 50 + \frac{50\sqrt{3}}{3}) = 100$ 

3. نوجد نصف القطر

 $AF = 57.73 \frac{2}{3} R = \frac{1}{3}$  الطريقة الأولى(احداثيات كارتيزية)

**Command: line J** 

Specify first point: 50,50 -

Specify next point or [Undo]: 150,50 → Specify next point or [Undo]: 100,136.6 → Specify next point or [Close/Undo]: 50,50-Specify next point or [Close/Undo]: →

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:100,78.87 ↓

Specify radius of circle or [Diameter]: 57.73 →

الطريقة الثانية باستخدام التدوين القطبي

**Command: line →** 

Specify first point: 50,50 →


Specify next point or [Undo]: @100<0 →

Specify next point or [Undo]: @100<120 →

Specify next point or [Close/Undo]: @100<240 →

**Specify next point or [Close/Undo]:** □

المسألة الثانية : المطلوب رسم سداسي طول ضلع 100



شكل (م4-95) مثال المسألة الثانية

# <u>الحل:</u> لمعرفة قيمة الزوايا الداخلية

120 بحيث السداسي لدية 6 اضلاع وبالتعويض في المعادلة تكون الزوايا الداخلية لدية  $\frac{(n-2)*180}{n}$ 

**Command:** line →

Specify first point: 50,50 →

Specify next point or [Undo]: @100<0-Specify next point or [Undo]: @100<60 \( \)

Specify next point or [Close/Undo]: @100<120 → Specify next point or [Close/Undo]: @100<180 → Specify next point or [Close/Undo]: @100<240 -Specify next point or [Close/Undo]: @100<300 -

لرسم الدائرة باستخدام نقطتين


Command: c→

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p \( \price \)

Specify first end point of circle's diameter: 50,50

Specify second end point of circle's diameter: 150,50 →

المسألة الثالثة: المطلوب رسم مربع بداخلة دائرة مركزها 100و100 ونصف قطرها 50



#### شكل (م4-96) مثال المسألة الثالثة

الحل:

Command: 1

LINE Specify first point: 50,50

Specify next point or [Undo]: 150,50 Specify next point or [Undo]: 150,150

Specify next point or [Close/Undo]: 50,150 Specify next point or [Close/Undo]: 50,50

لرسم الدائرة:


Command: c→

**CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:** 

**100,100** → **Radius:50** 

#### لمسألة الرابعة

رسم الشكل التالي، باستخدام نظام الإحداثيات الديكارتي المطلق، إذا علمت أن الزاوية اليسرى السفلى للغرفة المبينة في الشكل هي النقطة (0,0). وأن أبعاد الغرفة (1,0) متر. وأن تخانة الجدار (1,0) سم. ملاحظة: ابدأ برسم الزاوية اليسرى السفلى للغرفة (العلامة الحمراء)، باتجاه عقارب الساعة.



## شكل (م4-97) مثال المسألة الرابعة


الحل:

command: line
from point:0,0
to point:0,2000
to point:3000,2000
to point:3000,0
to point:2000,0
to point:2800,200
to point:2800,1800
to point:200,1800
to point:200,200
to point:1000,200
to point:1000,0

to point:

#### المسألة الخامسة

ارسم الشكل التالي باستخدام نظام الإحداثيات القطبي النسبي، مسترشداً بالأبعاد المبينة. وابدأ بالرسم في موقع العلامة الحمراء، باتجاه عقارب الساعة.




## شكل (م4-98) مثال المسألة الخامسة

الحل:

#### line⊿

انقر حيثما ترغب بزر الفأرة الأيسر

- @**500**<**135**-
- @**500**<**135**
- @500<45**\_**
- @500<-45\_
- @**500**<**45**
- @500<-45\_
- @500<225
- @500<-45\_
- @**500**<**225** \to
- @**500**<**135**



#### شكل (م4-99) مثال المسألة السادسة

**Command: arc**→

Specify start point of arc or [CEnter]: 0,100 →

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: 100,0 →

Specify end point of arc: 100,200 →

**Command: polygon** →

Enter number of sides <4>: →

Specify center of polygon or [Edge]: e → Specify first endpoint of edge: 100,200 → Specify second endpoint of edge: 0,100 →


**Command: ellipse** →

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 0,100 →

Specify other endpoint of axis: 200,100 →

Specify distance to other axis or [Rotation]: 50 →

المسألة السابعة



Command: 1

LINE Specify first point: -100,0 → Specify next point or [Undo]: 0,0 → Specify next point or [Undo]: 0,100 →

Specify next point or [Close/Undo]: -100,0 -1

Specify next point or [Close/Undo]: →

Command: cp →

**COPY** 

Select objects: w→

Specify first corner: -100,-10 → Specify opposite corner: 10,100 →

3 found

**Select objects: →** 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: -100,0 →

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

**0,100 –** 

Command: scale → Select objects: p →


3 found

**Select objects:** 

Specify base point:  $0,0 \rightarrow$ 

Specify scale factor or [Reference]: .5 -1

المسألة الثامنة



## شكل (م4-101) مثال المسألة الثامنة

Command: c→

CIRCLE Specify center point for circle or  $[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 \rightarrow$ 

Specify radius of circle or [Diameter]: 100 \( \)

Command: 1-1

LINE Specify first point: 0,-100 -

Specify next point or [Undo]: 100,0 →

Specify next point or [Undo]: 0,100 →

Specify next point or [Close/Undo]: -100,0 -1

Specify next point or [Close/Undo]: 0,-100 →

Specify next point or [Close/Undo]: →

Specify first point: -50,50 →

Specify next point or [Undo]: 50,50 - Specify next point or [Undo]: 50,-50 -

Specify next point or [Close/Undo]: -50,-50 →

Specify next point or [Close/Undo]: -50,50 →

Specify next point or [Close/Undo]:


**Command:** 1

LINE Specify first point: 50,-50 → Specify next point or [Undo]: 0,50 →

Command: 1-1

LINE Specify first point: 50,-50 - Specify next point or [Undo]: -50,0 -


المسالة التاسعة



شكل (م4-102) مثال المسألة التاسعة


لمعرفة قيمة الزوايا الداخلية للخماسي من خلال المعادلة= 
$$\frac{(n-2)*180}{n}=$$

اذن الزاوية الدخلية للخماسي 108 لنأخذ المثلث BMC



Sin18=cm / Bc Cm=30.9

Cos18=Bm/Bc
Bm=95.1
C (0, 130.9) النقطة (0, 130.9)
c المثلث السفلي لمعرفة طول An و An و كذلك نطبقها على المثلث السفلي لمعرفة طول Sin 18= nE/AE
nE=30.9
cos18=An/Ae
An=95.1
E (95.1,-30.9)



Cos 36= CO/ 100 CO=80. 9 Sin36=OD/100 OD=58.78 و بذلك يكون إحداثي النقطة (95.1+58.78, 130.9-80.9) D

#### الحل

Command: L

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 0,100

Specify next point or [Undo]: 95.1,130.9


Specify next point or [Close/Undo]: 153.88,50

Specify next point or [Close/Undo]: 95.1,-30.5

Specify next point or [Close/Undo]: 0,0

**Specify next point or [Close/Undo]:** 

المسألة العاشرة



## شكل (م4-103) مثال المسألة العاشرة

**Command: 1** →

LINE Specify first point: 0,0 →

Specify next point or [Undo]: @150<90 → Specify next point or [Undo]: @100<0 →


Specify next point or [Close/Undo]: @75<90 \( \) Specify next point or [Close/Undo]: @75<0 \( \)

Specify next point or [Close/Undo]: →

Command: 1

LINE Specify first point: 0,0 →

Specify next point or [Undo]: @425<0↓ Specify next point or [Undo]: @250<120↓ Specify next point or [Close/Undo]: 175,225↓



```
Command: c →
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 \( \preceq \)
Specify radius of circle or [Diameter]: 50 →
Command: c→
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 \( \preceq \)
Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 75 -
Command: c→
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 268.75,-
100 -
Specify radius of circle or [Diameter] <75.0000>: 25 \( \precedum \)
Command: c→
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 268.75,-
100 -
Specify radius of circle or [Diameter] <25.0000>: 56.25 \( \)
Command: mirror →
4 found
Select objects: →
Specify first point of mirror line: 0,0 →
Specify second point of mirror line: 230,0 -
Delete source objects? [Yes/No] <N>: →
Command: ] -
LINE Specify first point: 0,75
Specify next point or [Undo]: □
Specify next point or [Undo]: →
Command: 1
LINE Specify first point: 0,-75 →
Specify next point or [Undo]: →
Specify next point or [Undo]: →
```

Command: c→

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr-


Specify point on object for first tangent of circle: 

Specify point on object for second tangent of circle:

Specify radius of circle <56.2500>:→

#### المسألة الثانية عشر:

الرسم الذي أمامك يوضح مجموعة من الخطوط أبعادها معطاة بالإضافة الى قوس نصف قطرة 60 ما هي أوامر الرسم الذي أمامك ؟



شكل (م4-105) مثال المسألة الثانية عشر

Command: 1-

LINE Specify first point: 0,0 →

Specify next point or [Undo]: @200<0 →

Specify next point or [Undo]: @150<90 →

Specify next point or [Close/Undo]: @180<0 →

Specify next point or [Close/Undo]: @160<90 \( \)

Specify next point or [Close/Undo]: @250<180 -

Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 →

**Command: fillet** 

**Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000** 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R


Specify fillet radius <10.0000>: 60

**Command: fillet** 

**Current settings: Mode = TRIM, Radius = 60.0000** 

نحدد الخطين المراد تحويل حافتها إلى قوس

**Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:** 



شكل (م4-106) مثال المسألة الثالثة عشر


<u>الحل</u>

Command: L

Line from point:0,0 →
To point:@42.7<-21 →
To point:@30.4<81 →
To point:@25<180 →
To point:@13<90 →
To point:@12<180 →

**To point:0**,**0 →** 

#### المسأله الرابعه عشر:



**Command:** 

Line from point:0,0 → To point:@ 7.5<270 → To point:@ 27.5<180 →


To point: @ 20<90 →
To point: @ 10<0 →
To point: 0,0 →

Command: c →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 19.5,10

Specify radius of circle or [Diameter]: 5→

#### المسأله الخامسه عشر:



## شكل (م4-108) مثال المسألة الخامسة عشر

**∠Command: !** 

**∠LINE** Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: @10.3277<180 →

Specify next point or [Undo]: @26.8336<-90-

Specify next point or [Close/Undo]: @20.1212<0 →


Specify next point or [Close/Undo]: @14,57<47 -

Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 →

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <Osnap

on> -

Specify radius of circle or [Diameter]:7 →



# شكل (م4-109) مثال المسألة السادسة عشر

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter]: 50

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 25

Command: copy Select objects: all


found 2

**Select objects:** 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100

:> Specify second point of displacement or <use first point as displacement 200,100

المسألة السابعة عشر:



شكل (م4-110<u>) مثال المسألة السابعة عشر</u>

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter]: 50

Command: arc

Specify start point of arc or [CEnter]: 200,50

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: 150,100

Specify end point of arc: 100,50

Command: pedit Select Polyline:

Object selected is not a polyline

Do you want to turn it into one? <Y>

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: w

Specify new width for all segments: 4

Command: dim
Dim: center
Dim: scale

Enter new value for dimension variable <1.0000>: 8

Dim: al

Specify first extension line origin or <select object>:100,50

Specify second extension line origin:200,50

**Command: text** 


Current text style: "Standard" Text height: 2.5000

Specify start point of text or [Justify/Style]:

Specify height <2.5000>:

**Specify rotation angle of text <0>:** 

Enter text: c(200,50) Enter text: A(100,50) Enter text: B(150,100)



شكل (م4-111<u>) مثال المسألة الثامنة عشر</u>

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p

Specify first point on circle: 100,100 Specify second point on circle: 200,200 Specify third point on circle: 300,100

Command: cp

**COPY** 

Select objects: 1

1 found

**Select objects:** 


Specify base point or displacement, or [Multiple]: 200,100

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

400,100

Command: break
Select object: 1

Specify first break point: 300,100 Specify second break point: 400,0



شكل (م4-112) مثال المسألة التاسعة عشر

**Command: polygon** 

Enter number of sides <4>:

Specify center of polygon or [Edge]: 100,100

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c

Specify radius of circle: 50

Command: arc

Specify start point of arc or [CEnter]: 150,50

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: 150,150

Specify end point of arc: 50,150

Command: cp

**COPY** 

Select objects: w

Specify first corner: 0,0

Specify opposite corner: 152,152

1 found

**Select objects:** 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 50,50

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

150,150

Command: pedit Select polyline: l

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: w

Specify new width for all segments: 3

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]:

**Command: rotate** 

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0


Select objects: 1

1 found

**Select objects:** 

Specify base point: 150,150

# المسألة العشرون:



# شكل (م4- 113) مثال المسألة العشرون

Command: 1

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @100<180

**Specify next point or [Close/Undo]:** 

Command: cp

**COPY** 

Select objects: 1

1 found

**Select objects:** 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 0,200

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 0,0

Command: 1

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: -100,-100

Command: pedit Select polyline: 1

Object selected is not a polyline

Do you want to turn it into one? <Y>


Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: w

**Specify new width for all segments: 3** 


#### المسألة الحادية والعشرون:

المطلوب رسم دائرة مركزها 100و100 ونصف قطرها 50 بداخلها مربع ABCD.



#### شكل (م4-114) مثال المسألة الحادية والعشرون.

# في المثلث قائم الزاوية ADC



# نطبق نظرية فيثاغورس:

$$(AD)^{2} + (DC)^{2} = (AC)^{2}$$

$$L^{2} + L^{2} = 100$$

$$L^{2} = \frac{100^{2}}{2}$$

$$\mathbf{L} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2} = 70.71$$

$$=35.355\sqrt{2}=25\frac{L}{2}$$

#### الحل

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100 Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50

Command: 1

LINE Specify first point: 64.6446, 135.355 Specify next point or [Undo]: 135.355, 135.355 Specify next point or [Undo]: 135.355, 64.6446

Specify next point or [Close/Undo]: 64.6446, 64.6446

Specify next point or [Close/Undo]: 64.6446, 135.355 Specify next point or [Close/Undo]:

# المسألة الثانية والعشرون: المسألة الثانية والعشرون. شكل (م4-115) مثال المسألة الثانية والعشرون.

الرسم مكون من دائرتين متحدتين في المركز وهو (100, 100 ) الدائرة الكبيرة نصف قطرها 100 والدائرة الصغيرة نصف قطرها 50 ويحدها من الخارج مربع وباستخدام أمر التكرار تم تكرار أحد أضلاع المربع الأفقية والرأسية ليتكون بالنهاية 100 مربع صغير متساوية داخل المربع الكبير.

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100

Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 100

Command: 1

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 200,0 Specify next point or [Undo]: 200,200 Specify next point or [Close/Undo]: 0,200 Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 Specify next point or [Close/Undo]:

Command: array Select objects: l

1 found

**Select objects:** 

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:

Enter the number of rows (---) <1>: 1 Enter the number of columns (|||) <1> 10

Specify the distance between columns (|||): 20

**Command: array** 

**Select objects: 1 found** 

Select objects: Command: array Select objects: 1 found

**Select objects:** 


Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:

**Enter the number of rows (---) <1>: 10** 

Enter the number of columns (|||) <1>

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 20

#### المسألة الثالثة والعشرون:



شكل (م4-116) مثال المسألة الثالثة والعشرون.

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p

Specify first point on circle: 100,100 Specify second point on circle: 120,100 Specify third point on circle: 110,150

Command: cp

**COPY** 

**Select objects: 1** 

1 found

**Select objects:** 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

100,200


Command: 1

LINE Specify first point: 100,100 Specify next point or [Undo]: 100,200

Command: 1

LINE Specify first point: 100,100 Specify next point or [Undo]: 200,100

#### المسألة الرابعة والعشرون:



# شكل (م4-117) مثال المسألة الرابعة والعشرون.

لدينا بهذا الرسم دائرة مركزها (50,50) ويحيط بها من الخارج شكل سداسي منتظم مركزة هو نفس مركز الدائرة ورؤوس هذا الشكل هي A,B,C,D,E,F


النقطة A احداثيها (100, 50)

النقطة D احداثيها ( 50,0)

المطلوب أن نستنتج نصف قطر الدائرة المرسومة التي مركزها (50,50) واستنتاج الإحداثيات الخاصة بباقي رؤؤس الشكل السداسي وهي النقط

B,C,E,F

#### الحل



بذلك يكون نصف قطر الدائرة هو 43.35.

وتكون الاحداثيات كالتالي

A(50,100)

B(50+43.35,50+25)


C(50+43.35, 50-25)

D(50,0)

E(50-43.35, 50-25)

F(50-43.35,50+25)

```
Command: 1
LINE Specify first point: 50,100
Specify next point or [Undo]: 93.3,75
Specify next point or [Undo]: 93.3,25
Specify next point or [Close/Undo]: 50,0
Specify next point or [Close/Undo]: 7.6,25
Specify next point or [Close/Undo]: 7.6,75
Specify next point or [Close/Undo]: 50,100
Command: c
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 50,50
Command: pline
Specify start point: 50,50
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <0.0000>: 4
Specify ending width <4.0000>:
نحدد منتصفات الأضلاع Osnap باستخدام قائمة
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Command: copy
Select objects: 1
1 found
Select objects:
Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second point of
displacement or <use first point as displacement>: 136.6.50
ROTATE
Command: rotate
Select objects: 1
1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify rotation angle or [Reference]: 180
Command: move
Select objects: 1
1 found
Select objects:
Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or
<use <use><Use first point as displacement>: 93.3,50
```



#### شكل (م4-118) مثال المسألة الخامسة والعشرون.

#### Command: 1

LINE Specify first point:  $0,0 \rightarrow$ 

Specify next point or [Undo]: 175<30 → Specify next point or [Undo]: @37.5<90 →

Specify next point or [Close/Undo]: @175<210 → Specify next point or [Close/Undo]: @37.5<-90 →

Command: 1

LINE Specify first point: 0,0 →

Specify next point or [Undo]: @237.5<150 

Specify next point or [Undo]: @37.5<90 

✓

Specify next point or [Close/Undo]: @237.5<-30 →

#### Command: 1-1

**LINE Specify first point:** →

Specify next point or [Undo]: @50<30↓
Specify next point or [Undo]: @137.5<-30↓
Specify next point or [Close/Undo]: @125<30↓
Specify next point or [Close/Undo]: @100<330↓

Specify next point or [Close/Undo]: →

#### Command: 1

**LINE Specify first point: →** 

Specify next point or [Undo]: @112.5<90 → Specify next point or [Undo]: @87.5<-30 →


Specify next point or [Close/Undo]: @62.5<-90 → Specify next point or [Close/Undo]: @50<-30 → Specify next point or [Close/Undo]: @50<-90 → Specify next point or [Close/Undo]: @125<30 → Specify next point or [Close/Undo]: @50<90 → Specify next point or [Close/Undo]: @125<210 →

Specify next point or [Close/Undo]: @50<150

Specify next point or [Close/Undo]: @125<30↓


Specify next point or [Close/Undo]: @50<-30 →

Specify next point or [Close/Undo]: @50<150 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: @62.5<90 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: @125<210 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: @87.5<150 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: @125<30 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: @87.5<-30 \( \)
Specify next point or [Close/Undo]: \( \)



#### مقدمة٠\_

يقدم هذا الباب الرسم المجسم وهو أسلوب في الرسم يعطى تأثير ثلاثة أبعاد في الأبواب السابقة كانُ الرسم يستخدم محورين فقط متعامدين أمَّا الرسمُ الثلاثي يستخدم ثلاثة محاور. فهناك طريقة أخرى للرسم تعرف بالرسم المجسم (Isometric) ويظهر رسم مجسم لمكعب وكأننا ننظر من أسفل زاوية من زوايا المكعب والآن بدلا من محورين فقط يمكن رؤية ثلاثة محاور من اليمين يميل بزاوية 30 ومن اليسار يميل بزاوية 150 أما العمودي فيبقي كما هو 90 درجة .



شكل (م4-119) الشكل المكعب. أي يستطيع أوتوكاد المساعدة في رسم المناظر المجسمة. وفي الرسم المجسم ترسم الأشكال المربعة بشكل متوازي أضلاع والدوائر تقلب إلى بيضاوي

# 1. اعداد رسم مجسم:

لإعداد نمط الرسم المجسم:

اطبع snap واكبس للإدخال.

اطبع s اختصارا للخيار style فيعطي خيارين أما القياسي أو المجسم.

اطبع I اختصارا للخيار isometric واكبس للإدخال.

بعد ذلك حدد المسافة العمودية.

بعد ذلك سوف تتغير الشبكية من عمودية إلى مائلة .

#### 2. تحديد المناظر المجسمة الثلاثة:

انظر إلى الاوجة الثلاثة للمكعب الظاهر وتسمى Right, Left, Top لذلك لا بد أن يتغير شكل الموشر من سطح لآخر ولتغيير نمط الموشر:

اتبع الخطوات التالية لذلك

اضغط المفتاح ctrl+E عدة مرات لتصل إلى الشكل الذي تريده سواء

Isoplane top Isoplane left Isoplane right

#### 3. تفكيك الشكل المجسم


توجد 3 مناظر للشكل الثلاثي الأبعاد يمكن تفكيكها ويمكن رسمها معا ويمكن الاستفادة منها في استنتاج الشكل

هذة المناظر هي

Top view : (منظر من الأعلى) وكأننا نسلط الضوء من الأعلى وتظهر الصورة في الأسفل ويمكن أن نسميها plan

Right view: وكأننا سلطنا الضوء من اليسار فيظهر الظل في اليمين اختصارها .R.v. ليمين اختصارها .L.v. لدين اليمين ويظهر الظل في اليسار اختصارها .L.v.

#### مثال



شكل (م4-120) المناظر الثلاثة للشكل المجسم.

# 4. إحداثيات الثلاثة أبعاد69

يمكنك Acad من إدخال إحداثيات ذات ثلاثة أبعاد 3-D coordinates بثلاثة تصاميم مختلفة:

- ه. الإحداثيات الديكارتية : تدخل قيمة z لسماكة الشكل مع إدخال قيمتي x,y لنقاط البداية والنهاية.
- b. لإحداثيات الكروية: تدخل المسافة من نقطة المصدر و زاوية من المسطح xy وزاوية أخرى للأعلى أو الأسفل من المسطح xy.

 $<sup>^{69}</sup>$ المصدر نفسة . ص $^{69}$ 

c. الإحداثيات الأسطوانية: تشبة الكروية لكن بدل إدخال زاوية للأعلى أو الأسفل من المسطح xy يمكنك إدخال المسافة من المحور z.

# 1. الرسوم المنبثقة 70

معظم الأشكال التي ترسم بثلاثة أبعاد في Acad تظهر وكأنها منبثقة أو بارزة (هي أشكال ذات بعدين تحتوي على ارتفاع elevation أو سماكة thickness .

الأمر elev يتحكم بالارتفاع من القاعدة والسماكة للشكل. هذا الأمر لا يرسم شي بل يجهز للرسوم القادمة.

فإذا أردت رسم علبة طولها 40, عرضها 30 وارتفاعها 20 تبدأ بالأمر Elev كما في التسلسل التالى:

اطبع Elev ثم اضغط

عند الرسالة '':<new current elevation < 0.0000 اضغط


عند الرسالة '':<o werent thickness < 0.0000 اطبع 20 ثم اضغط Pnter المسلكة الأعلى للمستطيل التجهيز للسماكة ويمكنك حينها استخدام الأمر line لرسم المشهد الأعلى للمستطيل وعلى الرغم من ظهور المستطيل كمجموعة خطوط إلا أنك ترسم المسطح xy الذي يضم ارتفاعه (سماكة) بشكل لا يمكنك مشاهدته حاليا.

ترسم المستطيل ثم تجهز لدائرة وسداسي أضلاع ستقوم بضمهما الى المستطيل:

اطبع Elev ثم اضغط

عند الرسالة ":<new current elevation<0.0000 اطبع 20 ثم اضغط تعدد الرسالة ":<Enter عند الرسالة ":<new current thickness<0.0000" اطبع 30 ثم اضغط

بعد ذلك ترسم سداسي أضلاع ثم تعرف التجهيز للدائرة بطبع "0" عند elevation و "20" عند thickness و "20" عند 20"



شكل (م4-121) رسم شكل مسطح وتجهيزه بأمر Elev.

<sup>70</sup> المصدر نفسة والصفحات نفسها

# 2. عرض الرسوم الثلاثية الأبعاد

بمجرد رسم الشكل تقوم بتغيير نقطة العرض لتتمكن من عرضه بثلاثة أبعاد وذلك باستخدام الأمر vpoint أو الخيار 3D View point من القائمة view


طريقة الكتابة اطبع vpoint ثم اضغط Enter تظهر الرسالة التالية

"Rotate/<view point> <0.0000,0.0000,1.0000>:"

الأرقام الثلاثة تعكس احداثيات xyz لنقطة العرض الحالية تغير هذة الاحداثيات لاختيار نقاط عرض مختلفة لأن عملية تعريف احداثيات نقطة العرض المطلوبة يصعب تنفيذها يمكنك عرض رسم يمثل xyz واختيار نقطة العرض المطلوبة بواسطة وسيلة التصويب (الماوس). ومع تحريك الماوس يتحرك موشر الاحداثيات xyzاختر النقطة المطلوبة لتركيز الرسم ضمنها بحسب ما يناسبك

أو أكتب 1و1و1 فقط واكبس للأدخال

فتكون النتيجة كالتالي



شكل(م4-122) الشكل بعد استخدام أمر Vpoint

#### Rotate الخيار


يمكنك تعيين زاويتين لتركيز الرسم عليهما (الاحداثيات الكروية) ينم ادخالها باختيار Vpoint من قائمة Vpoint

الخطوات:-

اطبع Vpoint ثم اضغط

عند الرسالة <<:Rotate/<view point> <0.0000,0.0000,1.0000> > اطبع R اطبع R الرسالة خارجات

عند الرسالة : <<Enter angle in xy plane from X axis <270>135 الزاوية من المحور x بالنسبة للمسطح XY ثم اضغط Enter اطبع مثلا 135 فتكون النتيجة كالتالى:




# شكل (م4-123) تغيير زاوية الرسم.

#### $^{71}$ التحكم بأنظمة الإحداثيات.

كل النقاط ضمن الرسم أو الشكل يتم تعريفها بقيم الإحداثيات xyz تقاس من المصدر (0و0و0) هذا النظام يرمز له Acad بالنظام العالمي للإحداثيات (Wcs) مصدر coordinate system . نظام المستخدم للإحداثيات أو (Ucs) يمكن قياسه من أي مصدر يناسبك. باستخدام الأمر Ucs تغير المصدر, الموقع وزاوية التدوير للنظام ليتطابق مع نقطة مصدر, موقع وزاوية التدوير للشكل الذي تباشر بإنشائة.

# عرض أيقونة Ucs

يتم التحكم به عن طريق الأمر UcsIcon أو بتشغيل الخيار on أو إيقافه عن العمل من قائمة الخيار view في القائمة display ضمن القائمة view



<sup>410</sup> المصدر نفسة  $_{\cdot}$  ص $^{71}$ 

# شكل(م4-124) عرض أيقونة Ucs.


# 4. عرض نماذج بثلاثة أبعاد

الأمر dview أو الخيار 3D dynamic view من القائمة view يساعدك على استعراض النماذج (الرسوم) بثلاثة أبعاد والتحكم بكل ما يؤثر على العرض.

# اختبار الرسوم

يزود Acad بالرسم Dviewblk (رسم لمنزل) موجود في Acad.dwg يستخدم كرسم اختبار للأمر dview حيث يطبق خيارات العرض كما يناسبك للأمر لتبقى التجهيزات عاملة وتنطبق على رسمك.

كما في الشكل



# شكل (م4-125) اختبار الرسوم بواسطة Dview

عرض الرسم Dviewblk يتم عن طريق الأمر dview ثم اضغط select objects:" عند الرسالة

اطبع dview ثم اضغط enter ثم اضغط Enter عند الرسالة <<select objects>> اضغط تظهر قائمة من الخيارات

: [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]


a. عرض الرسم كاملا:

إذا لم تتمكن من استعراض الرسم كاملا على شاشتك تستخدم الخيار zoom من قائمة الأمر dview .

b. تعيين زاوية للكاميرا

باستخدام الخيار Camera يمكنك تعيين الزاوية التي تستعرض منها الرسم فيظهر بثلاثة أبعاد (أي غير مسطح)

فيظهر كالتالي



# شكل (م4-126) تعيين زاوية للكاميرا

- c. اختيار الزوايا الهدف :يمكنك استخدام الخيار Target كطريقة أخرى لتغيير العرض.الهدف target هو النقطة التي يرى الخيار Camera من خلالها.
- distance يساعدك المنظورة بين الكاميرًا والهدف: الخيار distance يساعدك على التحكم بالمسافة بين الكاميرا والهدف للحصول على عرض واقعي أكثر
  - e. تغيير موقع الرسم: لتغيير موقع الرسم تستخدم الخيار PAN
- f. تدوير الرسم: لتدوير الرسم تختار twist ثم اسحب الماوس الختيار زاوية التدوير.
- g. إزالة أجزاء من الرسم: يمكنك إخفاء أجزاء من الرسم لكي لا تظهر في المشهد الحالي باستخدام الخيار clip من قائمة خيارات Dview الأجزاء التي تختارها يمكن اخفاءها وراء أو أمام الرسم.

# خيارات أخرى


- XYZ يمكنك الخيار موقع الهدف والكاميرا باستخدام إحداثيات Osnap الفلترات أو
  - i. Off: يوقف الرسم المنظور عن العمل.
  - Undo .j: للتراجع عن آخر خيار من Dview تم تطبيقه .

# Exit .k: ينهي الأمر dview ويعيد الرسم حسب إخر عرض تم اعتماده.

# 5. أشكال وإنشاءات ثلاثية الأبعاد 72:

يزود ACAD بمجموعة من الأشكال ذات ثلاثة أبعاد يمكن إنشاءها بسرعة وسهولة, كل ما تحتاجه هو معرفة الأبعاد الأساسية والموقع للشكل.

هذة الأشكال يمكن الوصول إليها عن طريق مربع الحوار الذي يعرض باختيار بإدخال الأمر Bnter ثم 3D



# شكل (م4-127) أشكال وإنشاءات ثلاثية الأبعاد

# وهي الخيارات التالية:

Command: 3d Enter an option

]:[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedg

a. الوتد

لرسم إسفين اتبع الخطوات التالية:

اختر wedge من مربع الحوار 3d object ثم اختر wedge


عند الرسالة <corner of wedge>> أختر أو ادخل إحداثيات نقطة تركيز زاوية الإسفين.

عند الرسالة <<length:>> ادخل طوله.

عند الرسالة <<width:>> ادخل عرضه.

عند الرسالة <<height:>> ادخل ارتفاعه.

 $<sup>^{72}</sup>$  المصدر نفسة  $_{\cdot}$  ص ص  $^{36}$ -443



# شكل (م4-128) الوتد

# a. الهرم

الخيار pyramid يمكنك من رسم أشكال هرمية مختلفة ...

ok من مربع الحوار yyramid من مربع الختر pyramid

عند الرسالة <<first base point>>> ادخل او اختر أول نقطة قاعدة للهرم.

عند الرسالة <<second base point >>> ادخل او اختر ثاني نقطة قاعدة للهرم.

عند الرسالة <<third base point>> ادخل او اختر ثالث نقطة قاعدة للهرم.

عند الرسالة <<tetrahedron/<fourth base point>:>>

اطبع T لتعريف شكل هرمي بأربعة جوانب مع قمة مسطحة top أو قمة حادة مثل أي هرم Apex أو ادخل رابع نقطة قاعدة للهرم.

عند الرسالة <<: Ridge/top/<Apex point>>> تدخل احداثيات نقطة محور الهرم أو تختار نوعه Top أو تختار نوعه Ridge قمة حادة تتطابق مع إحدى جوانبه.

عند الرسالة <<of>> ادخل احداثيات نقطة المحور Apex للهرم.

عند الرسالة <>(need z):>> ادخل قيمة المحور z للارتفاع

# b. المخروط

لرسم الأشكال المخروطة تتبع التسلسل التالى:

ok من مربع الحوار 3D objects أختر cone ثم


عند الرسالة <base center point >>> ادخل إحداثيات نقطة القاعدة للشكل.

عند الرسالة <<diameter/<radius> of base:>> ادخل قيمة نصف القطر أو القطر للقاعدة.

عند الرسالة <<diameter/<radius> of top <0>:<0> إذا أدخلت 0 المفترض عند الرسالة حادة.

عند الرسالة <height:>> ادخل ارتفاع الشكل المخروط.

عند الرسالة <<! <---> Number of segments>> ادخل عدد أضلاع المخروط.



# شكل (م4-129) المخروط

#### b. نصف بيضاوي

هذا الشكل يشبه نصف الشكل البيضاوي ويحتاج للتسلسل كالتالي:


ok من مربع الحوار 3d objects من مربع الحوار dome

عند الرسالة << center of dome:>>> اختر نقطة لمحور الشكل

عند الرسالة <<diameter/<radius:>> ادخل نصف القطر أو القطر.

عند الرسالة <<: <number of longitudinal segments <16> ادخل عدد القطع >= الله عدد القطع الله عدد الله عدد القطع الله عدد الله عدد الله عدد القطع الله عدد ال

عند الرسالة <<: number of latitudinal segments < 16>: حاد القطع > الخل عدد القطع المسالة حاد القطع المسالة حاد القطع المسالة حاد القطع المسالة حاد القطع المسالة عدد القطع المسالة المسالة عدد القطع المسالة المس



شكل (م4-130) نصف البيضاوي

# c. البيضاوي

يحتاج لنفس تسلسل اختر sphere من مربع الحوار 3D objects ثم اختر ok واتبع التسلسل السابق

# d. الأنبوب

يظهر على شكل أنبوب ويحتاج إلى التسلسل التالى لرسمه:

اختر tours من مربع الحوار 3D objects ثم ok.

عند الرسالة <<center of tours:>> ادخل قيمة محور الشكل

عند الرسالة <<diameter/<radius> of torus:>> ادخل قيمة نصف القطر أو القطر لدائرة الشكل.


عند الرسالة <diameter/<radius> of tube>>ادخل قيمة نصف القطر أو القطر للأنبوب من داخل الشكل.

<<segments around tube circumference<16>:>> عند الرسالة

ادخل عدد القطع حول أنبوب الشكل.

عند الرسالة

<<segments around torus circumference<16>:>>
ادخل عدد القطع حول الشكل.



# شكل (م4-131) الأنبوب

# 6. مصفوفة الأشكال ثلاثية الأبعاد 73

الأمر 3DArray يمكنك من صف الشكل في مساحة ذات ثلاثة أبعاد. الخطوات

اطبع 3Darray ثم

عند الرسالة "":select object" اختر الشكل الذي تريد رصفه.

عند الرسالة نفسها اضغط Enter لإنهاء الاختيار.

عند الرسالة "" Rectangular or  $\operatorname{polar}(R/p)$ " اطبع  $\operatorname{R}$  فيتم الرصف ضمن شكل رباعي ذو ثلاثة أبعاد أو اطبع  $\operatorname{P}$  ليتم الرصف على زاوية تعينها في التسلسل .

فأذا اخترت R يظهر التالي:

عند الرسالة ":<1>(---) numbers of Rows" الخطوط الأفقية للرصف. عند الرسالة ":<1>(---) numbers of columns" الخطوط العمودية للرصف. للرصف

عند الرسالة ":<1>(...) numbers of levels ":<1> الدرجات او الطبقات للرصف.


عند الرسالة ":<1>(|||) distance between rows" ادخل المسافة بين الخطوط الأفقية

عند الرسالة ":<1>(|||) distance between columns" ادخل المسافة بين الخطوط العمودية.

عند الرسالة ":<1>(...) distance between levels" ادخل المسافة بين الدرجات أو الطبقات.

الآن تستخدم الأمر vpoint لعرض الرصف.

المصدر نفسة . ص  $^{73}$ 



# شكل (م4-132) مصفوفة ثلاثية الأبعاد

# 7. الأمر 3Dpoly<sup>74</sup>

لرسم خط متعدد الاحتمالات ذو ثلاثة أبعاد تستخدم الأمر 3Dpoly .

# الخطوات

اطبع 3Dpoly ثم اضغط

عند الرسالة '':from point'' اختر أو ادخل نقطة البداية للخط.

عند الرسالة '':<close/undo/<end point of line'' اختر أو ادخل نقطة نهاية الخط الأول

وتابع رسم الخطوط عند نفس الرسالة وعند الانتهاء اضغط Enter.

# 8. الأمر 3Dface

يمكنك من إخفاء حافة أو أكثر قد لا تظهر على السطح باختيار invisible قبل اختيار أول نقطة من الحافة فيتم إخفاءها.

يمكنك تشغيل هذا الأمر باختيار 3dface من قائمة الخيار surfaces في القائمة

# 9. الأمر Rotate3d

"تدوير المجسم في الفراغ (Rotating in 3D): يمكن إستخدام الأمر Rotate لتدوير الأجسام في المجال ثنائي الأبعاد حول نقطة معينة. الأمر (rotate3d) يدور المجسمات في الفراغ حول محور يتم تحديده. ومحور الدوران يمكن تحديده باستخدام نقطتين أو باستخدام عنصر موجود أو باستخدام أحد المحاور X,Y,Zأو إتجاه الـ Z للمشهد الحالي. ولتدوير أي مجسم في الفراغ فانه يلزم إختيار هذا المجسم ثم تحديد محور الدوران وأخيرا تحديد قيمة زاوية الدوران، حيث تم إختيار المجسم بالنقطة 1 ثم حدد محور الدوران بالنقطتين 2 و 30 وبعد ذلك حددت زاوية الدوران."

http://www.itp.net/arabic/features/details.php?id=2012 75

 $<sup>^{74}</sup>$  المصدر نفسة .  $^{74}$ 

#### الخطوات

اطبع rotate3d ثم اضغط

عند الرسالة <<select object:>>> اختر الشكل الذي تريد تدويره.

عند نفس الرسالة اضغط enter لإنهاء الاختيار

عند الرسالة '':<Axis by object/last/view/xaxis/yaxis/zaxis/<2points''

عند الرسالة ":2nd point on axis"اختر الشكل الأخر

عند الرسالة":<rotation angle>/Reference " ادخل قيمة الزاوية للتدوير.

#### شرح خيارات Rotate3d


Axis by object : اعتماد الشكل (خط أو دائرة) كمحور للتدوير.

Last: يستخدم آخر محور تم تعريفه للتدوير.

View: اتجاه خانه العرض الحالية متوازيا مع النقطة المختارة لتعريف المحور. xaxis/yaxis/zaxis: يوازي محور التدوير مع المحور x,y أو zنقطة المختارة.

# Mirror3D الأمر .10

"الحصول على مرآة المجسم في الفراغ (Mirroring in 3D): في كثير من الأحيان يكون المجسم متناظر حول محور ما، وهنا لا داعي لرسم المجسم بالكامل وإنما يتم رسم نصفه ثم أخذ إنعكاسه أو مرآته فنحصل على النصف الآخر بمنتهى السهولة. يتم في هذه العملية تحديد مستوي الإنعكاس، ولتوضيح هذه المفاهيم يوضح المثال المبين في الشكل 29 خطوات إنشاء مرآة المجسم حيث تم إختياره في النقطة 1 ثم حدد مستوي الإنعكاس بثلاث نقاط هي 2 و 3 و 4 ويمكن مسح المجسم الأصلي والحصول على مرآته فقط أو الإحتفاظ بكلا المجسمين".



# شكل (م4-133) مثال للأمر Mirror3D

http://www.itp.net/arabic/features/details.php?id=2012 76

#### الخطوات


اطبع mirror3d ثم اضغط enter عند الرسالة <<select object:>> اختر الشكل الذي تريد انشاء انعكاس له عند نفس الرسالة اضغط Enter لانهاء الاختيار تظهر قائمة من الخيارات

# Plane by object/last/zaxis/view/xy/yz//zx/<3


# التى تأتى مهماتها كالتالى:

- a : plan by object .a
  - last .b : يستخدم آخر مسطح انعكاس تم تعريفة
- Zaxis .c : اختر نقطة على المسطح ونقطة على المحور z الى ذلك المسطح.
- View .d اتجاه الرؤية لخانة العرض النشطة يتوازى مع النقطة المختارة لتعريف المحور.
- e :xy/yz//zx يتم تركيز مسطح الانعكاس في أحد المسطحات الأساسية ويمر خلال النقطة المختارة.


# July Will Will Will Will Sometric Prawing Exercises




# شكل (م4-134) المثال الأول




شكل (م4-135) المثال الثاني




شكل (م4-136) المثال الثالث




شكل (م4-137) المثال الرابع




شكل (م4-138) المثال الخامس




شكل (م4-139) المثال السادس




شكل (م4-140) المثال السابع




شكل (م4-141) المثال الثامن




شكل (م4-142) المثال التاسع




شكل (م4-143) المثال العاشر




شكل (م4-144) المثال الحادي عشر





شكل (م4-145) المثال الثاني عشر




شكل (م4-146) المثال الثالث عشر









شكل (م4-149) المثال السادس عشر




شكل (م4-150) المثال السابع عشر




شكل (م4-151) المثال الثامن عشر




شكل (م4-152) المثال التاسع عشر




شكل (م4-153) المثال العشرون




شكل (م4-154) المثال الحادي والعشرون




شكل (م4-155) المثال الثاني والعشرون




شكل (م4-156) المثال الثالث والعشرون




شكل (م4-157) المثال الرابع والعشرون




شكل (م4-158) المثال الخامس والعشرون




شكل (م4-159) المثال السادس والعشرون




شكل (م4-160) المثال السابع والعشرون




شكل (م4-161) المثال الثامن والعشرون




شكل (م4-162) المثال التاسع والعشرون




شكل (م4-163) المثال الثلاثون




شكل (م4-164) المثال الواحد وثلاثين




شكل (م4-165) المثال الثاني وثلاثين




شكل (م4-166) المثال الثالث وثلاثين




شكل (م4-167) المثال الرابع وثلاثين.




شكل (م4-168) المثال الخامس وثلاثين.




شكل (م4-169) المثال السادس وثلاثين.




شكل (م4-170) المثال السابع وثلاثين.




شكل (م4-171) المثال الثامن وثلاثين.




شكل (م4-172) المثال التاسع وثلاثين.




شكل (م4-173) المثال الأربعون.




شكل (م4-174) المثال الحادي والأربعون.




شكل (م4-175) المثال الثاني والأربعون.



شكل (م4-176) المثال الثالث والأربعون



شكل (م4-177) المثال الرابع والأربعون.



شكل (م4-178) المثال الخامس والأربعون